

КИБЕРПРОТЕКТ

КИБЕР Бэкап

Версия 18.6



Авторское право

© 2026 ООО «Киберпротект».

ООО «Киберпротект» является правообладателем данного документа.

Все права защищены.

Распространение измененных версий данного руководства, а также переработанных материалов, входящих в данное руководство, запрещено без явного разрешения владельца авторских прав.

ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И/ИЛИ ГАРАНТИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАСКОЛЬКО ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Содержание

1 Обзор утилиты командной строки	10
1.1 Установка	10
1.2 Синтаксис	10
1.2.1 Типографические соглашения	10
1.2.2 Значения параметров	11
1.2.3 Разделители	11
1.2.4 Заключение в скобки значений параметров, содержащих запятые и знаки пробела	11
1.2.5 Файлы с входными параметрами	11
1.3 Локальное, удаленное и централизованное управление	12
1.3.1 Локальное управление	12
1.3.2 Удаленное управление	12
1.3.3 Централизованное управление	12
1.4 Удаление	13
1.4.1 Удаление в Windows	13
1.4.2 Удаление в Linux	14
1.5 Список сокращенных наименований	14
2 Команды	15
2.1 Команды по службам	15
2.1.1 Резервные копии дисков и файлов	15
2.1.2 Резервное копирование приложения	17
2.1.3 Резервное копирование виртуальных машин	18
2.2 help	20
2.3 Резервное копирование и восстановление	20
2.3.1 Диски и тома	20
2.3.2 Файлы	27
2.3.3 Виртуальные машины	30
2.3.4 Microsoft Exchange Server	37
2.3.5 Microsoft SQL	41
2.4 Операции с архивами и резервными копиями	44
2.4.1 Архивы	44
2.4.2 Резервные копии	48
2.4.3 Подключение	54
2.5 Операции с Зоной безопасности	56
2.5.1 create asz	57
2.5.2 resize asz	57

2.5.3 cleanup asz	58
2.5.4 delete asz_files	59
2.5.5 delete asz	59
2.6 Операции с Диспетчер восстановления при загрузке	60
2.6.1 activate asrm	60
2.6.2 deactivate asrm	60
2.7 Операции с лентами	61
2.7.1 list tape_libraries	61
2.7.2 list tape_slots	62
2.7.3 inventory tape	62
2.8 Операции с хранилищами	63
2.8.1 validate vault	63
2.9 Операции с дисками	64
2.9.1 clone disk	64
2.10 Операции с машинами	64
2.10.1 add machine	64
2.11 Расширенные операции с виртуальными машинами	65
2.11.1 Репликация виртуальных машин	65
2.11.2 Запуск виртуальных машин из резервных копий	69
2.12 Операции администрирования	72
2.12.1 Сбор информации	72
2.12.2 Действия	73
2.12.3 Планы	75
2.12.4 Задания	77
2.12.5 Лицензии	79
3 Параметры	81
3.1 Доступ к физической машине	81
3.1.1 host	81
3.1.2 service	81
3.2 Виртуальные машины	82
3.2.1 Доступ к виртуальной машине	82
3.2.2 Новая виртуальная машина	83
3.2.3 vmprovisioning_mode	86
3.2.4 vmresource_pool	87
3.2.5 vmnetwork	87
3.3 Доступ к приложениям	87
3.3.1 exchange_credentials	87

3.3.2 instance	88
3.3.3 items	88
3.3.4 Указание данных Microsoft Exchange Server	89
3.3.5 Указание данных SQL	90
3.3.6 Доступ к экземпляру SQL Server	90
3.4 Расположение	91
3.4.1 loc	91
3.4.2 arc	91
3.4.3 backup	93
3.4.4 target	93
3.4.5 target_arc	95
3.5 Диски и тома	95
3.5.1 disk	95
3.5.2 nt_signature	96
3.5.3 volume	96
3.5.4 start	99
3.5.5 size	99
3.5.6 mbr_disk	99
3.5.7 target_mbr_disk	100
3.6 Параметры резервной копии	100
3.6.1 archive_format	100
3.6.2 backuptype	100
3.6.3 cleanup	101
3.6.4 Комментарии	102
3.6.5 copy_only	102
3.6.6 exclude	102
3.6.7 fixed_drive	103
3.6.8 include	104
3.6.9 mssql_truncate_logs	104
3.6.10 plain_archive	104
3.6.11 raw	105
3.6.12 Параметры резервного копирования	106
3.7 Параметры восстановления	111
3.7.1 autorename	111
3.7.2 database	112
3.7.3 database_location	112
3.7.4 database_state	112

3.7.5 destination_database	113
3.7.6 destination_instance	113
3.7.7 disk_location	114
3.7.8 exclude	114
3.7.9 ext2_3	115
3.7.10 fat16_32	115
3.7.11 file	115
3.7.12 log_location	115
3.7.13 original_date	116
3.7.14 overwrite	116
3.7.15 power_on	117
3.7.16 preserve_mbr	117
3.7.17 recover_absolute_path	117
3.7.18 recovery_mode	118
3.7.19 target_disk	118
3.7.20 target_volume	119
3.7.21 type	119
3.7.22 use_all_space	120
3.8 Параметры подключения	120
3.8.1 for_all_users	120
3.8.2 letter	121
3.8.3 mount_point	121
3.8.4 rw	122
3.9 Параметры Зоны безопасности	122
3.9.1 asz_size	122
3.10 Фильтрация	123
3.10.1 content_path	123
3.10.2 content_type	123
3.10.3 filter_available_for_backup	124
3.10.4 filter_date	124
3.10.5 filter_edition	125
3.10.6 filter_guid	125
3.10.7 filter_host	125
3.10.8 filter_machines	125
3.10.9 filter_name	126
3.10.10 filter_resource	126
3.10.11 filter_state	126

3.10.12 filter_status	127
3.10.13 filter_type	127
3.10.14 filter_user	127
3.10.15 filter_version	128
3.11 Параметры управления лентами	128
3.11.1 assign2free	128
3.11.2 libraries	128
3.11.3 mode	128
3.11.4 слоты	129
3.12 Общие параметры	129
3.12.1 credentials	129
3.12.2 Обработка ошибок	130
3.12.3 file_params	131
3.12.4 force_yes	131
3.12.5 id	132
3.12.6 log	132
3.12.7 log_format	132
3.12.8 limit	133
3.12.9 oss_numbers	133
3.12.10 output	133
3.12.11 password	134
3.12.12 process_priority	134
3.12.13 progress	135
3.12.14 read_speed	135
3.12.15 reboot	136
3.12.16 recreate_archive_meta	136
3.12.17 silent_mode	137
3.12.18 use_registry_defaults	137
3.12.19 utc	137
4 Примеры использования	138
4.1 Резервное копирование и восстановление	138
4.1.1 Диски и тома	138
4.1.2 Файлы	142
4.1.3 Виртуальные машины	143
4.1.4 Microsoft Exchange Server	145
4.1.5 Microsoft SQL	146
4.2 Операции с архивами и резервными копиями	148

4.2.1 Архивы	148
4.2.2 Резервные копии	149
4.2.3 Подключение	151
4.3 Операции с Зоной безопасности	152
4.3.1 Создание Зоны безопасности	152
4.3.2 Изменение размера Зоны безопасности	152
4.3.3 Очистка Зоны безопасности	153
4.3.4 Удаление резервной копии из Зоны безопасности	153
4.3.5 Удаление Зоны безопасности	153
4.4 Операции с Восстановлением при загрузке	153
4.4.1 Активация Диспетчер восстановления при загрузке	153
4.4.2 Деактивация Диспетчер восстановления при загрузке	154
4.5 Операции с лентами	154
4.5.1 Вывод списка библиотек ленточных носителей	154
4.5.2 Вывод списка слотов ленточных носителей	154
4.5.3 Инвентаризация лент	155
4.6 Операции с хранилищами	156
4.6.1 Проверка хранилища	156
4.6.2 Экспорт хранилища и импорт архивов в хранилище	156
4.6.3 Операции с дедуплицированными хранилищами	156
4.7 Операции с дисками	157
4.7.1 Клонирование диска	157
4.8 Операции с машинами	157
4.8.1 Добавление машины	157
4.9 Расширенные операции с виртуальными машинами	157
4.9.1 Репликация виртуальных машин	157
4.9.2 Запуск виртуальных машин из резервных копий	158
4.10 Операции администрирования	159
4.10.1 Сбор информации	159
4.10.2 Действия	159
4.10.3 Планы	160
4.10.4 Задания	161
4.10.5 Лицензии	162
4.11 Выбор логических томов и MD-устройств для резервного копирования	162
4.12 Планирование резервных копий в Linux с помощью службы cron	163
5 Утилита <code>encrypt</code>	165
Указатель	166

1 Обзор утилиты командной строки

Кибер Бэкап поддерживает интерфейс командной строки с помощью утилиты `acrosmd`.

`acrosmd` не содержит никаких средств, физически выполняющих команды. Она просто предоставляет интерфейс командной строки для компонентов Кибер Бэкап – агентов и сервера управления.

После установки на машине с ОС Windows или Linux утилиту `acrosmd` можно запускать из любой папки или любого каталога. Эта утилита доступна и при работе с загрузочными носителями на базе как Linux, так и PE.

1.1 Установка

Установите утилиту командной строки на машине, с которой удобнее работать (выполнять команды или сценарии). Машина может работать под управлением ОС Windows или Linux. С этой машины можно управлять другими машинами, на которых запущена любая из этих систем.

Утилита командной строки по умолчанию устанавливается с агентом для Windows или агентом для Linux.

В Windows эту утилиту можно установить отдельно с помощью установочного файла. Для этого в автономной программе установки щелкните **Настройка параметров установки** и снимите все флажки, за исключением **Программа командной строки**.

Пути установки по умолчанию:

- `%ProgramFiles%\Acronis\CommandLineTool` (в Windows)
- `/usr/lib/Acronis/CommandLineTool` (в Linux)

1.2 Синтаксис

`acrosmd` имеет следующий формат:

```
acrosmd <command> --<parameter 1>=<value list 1> ... --<parameter N>=<value list N>
```

1.2.1 Типографические соглашения

В описаниях команд и параметров действуют следующие особые типографические соглашения.

- В угловых скобках (<>) – информация, которую должен предоставить пользователь. Пример: <IP-адрес или имя хоста>
- В фигурных скобках ({}); варианты, разделенные вертикальной чертой (|) – набор вариантов, из которых пользователь должен выбрать только один. Пример: {on|off}.

1.2.2 Значения параметров

Для некоторых параметров следует указать только одно значение. Описание такого значения пишется в единственном числе. Например, если написано `--arc=<имя архива>`, укажите в этом параметре только одно имя архива.

Для некоторых параметров можно ввести одно или несколько значений. Описание таких значений пишется во множественном числе. Например, если написано `--volume=<номера томов>`, в этом параметре можно указать список номеров томов.

1.2.3 Разделители

Имя параметра и список значений разделены знаком равенства. Значения в списке значений разделены запятыми.

Пример:

```
асrocmd backup disk --disk=1,2
```

1.2.4 Заключение в скобки значений параметров, содержащих запятые и знаки пробела

Общий вид	Пример
" <значение со знаком пробела> "	--include="C:\my documents"
\ " <значение с запятой> \ "	--include="E:\Employees(A,B)\ "
"\" <значение со знаком пробела и запятой> \\"	--include="D:\my photos\my wife, my kids and me\"

1.2.5 Файлы с входными параметрами

асrocmd поддерживает файлы с входными параметрами. Содержимое файла входных параметров присоединяется к параметрам в командной строке.

Например, команда

```
асrocmd backup disk -f=params.txt
```

где содержимое файла **params.txt** –

```
--disk=1 --loc=e:\my_backups --arc=archive123
```

равна

```
асrocmd backup disk --disk=1 --loc=e:\my_backups --arc=archive123
```

1.3 Локальное, удаленное и централизованное управление

Кибер Бэкап позволяет выполнять локальное, удаленное и централизованное управление любой машиной, на которой установлен агент Кибер Бэкап.

1.3.1 Локальное управление

Для локального управления необходимо установить утилиту командной строки на той же машине, где установлен агент Кибер Бэкап. Операции выполняются под учетной записью пользователя, с которой выполнен вход.

Пример

Чтобы просмотреть все диски локальной машины, выполните следующую команду:

```
acrosmd list disks
```

1.3.2 Удаленное управление

Для удаленного управления необходимо установить утилиту командной строки на машине, с которой удобней работать (выполнять команды или сценарии).

Вместе с командой укажите:

- IP-адрес или имя хоста удаленной машины, которая содержит агент Кибер Бэкап (--host)
- учетные данные для доступа к этой машине (имя пользователя и пароль).

Пользователь, чьи учетные данные указываются, должен входить в группу безопасности "Удаленные Пользователи Киберпротект" на этой машине. Операции выполняются под учетной записью этого пользователя.

Пример

Для просмотра всех дисков удаленной машины выполните следующую команду:

```
acrosmd list disks --host=<IP address or hostname> --credentials=<user name>,<password>
```

1.3.3 Централизованное управление

1.3.3.1 Команды на машине

С сервером управления Кибер Бэкап можно управлять любой зарегистрированной машиной, используя для этого учетные данные администратора сервера управления. Указывать учетные данные для каждой удаленной машины не требуется.

Для ряда команд можно указать адреса нескольких машин через запятые. Операция будет выполнена на всех указанных машинах по очереди.

Вместе с командой укажите:

- IP-адрес или имя хоста машины, которая содержит агент Кибер Бэкап (--address)
- IP-адрес или имя хоста сервера управления (--host)
- имя службы сервера управления (--service=ams)
- учетные данные для доступа к серверу управления.

Пользователь, чьи учетные данные указываются, должен входить в группу безопасности "Централизованные администраторы Киберпротект" на сервере управления. Если утилита командной строки выполняется на другой машине, пользователь должен также входить в группу безопасности "Удаленные пользователи Киберпротект" на сервере управления.

Операции на машине выполняются под учетной записью службы агента, работающей на этой машине (учетная запись «Пользователь агента Киберпротект").

Пример

Для просмотра всех дисков машины через сервер управления выполните следующую команду:

```
acrocmd list disks --host=<ams hostname> --credentials=<user name>,<password> --service=ams -  
-address=<IP address or hostname>
```

1.3.3.2 Команды на сервере управления

Существуют команды, которые могут выполняться самим сервером управления.

Пример

Для просмотра текущих действий сервера управления выполните следующую команду:

```
acrocmd list activities --host=<ams hostname> --credentials=<user name>,<password> --  
service=ams
```

Варианты доступа к управляемой машине

1.4 Удаление

1.4.1 Удаление в Windows

Чтобы полностью удалить Кибер Бэкап вместе с утилитой командной строки, откройте **Панель управления** и выберите **Программы и компоненты > Киберпротект Кибер Бэкап > Удалить**.

Как удалить утилиту командной строки отдельно от продукта

1. Загрузите программу установки Кибер Бэкап. Ссылки на программы установки доступны на странице **Загрузки** (щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу и выберите пункт > **Загрузки**).
2. Запустите программу установки.
3. Щелкните **Измените текущую установку**.
4. Снимите флажок рядом с названием утилиты командной строки.
5. Нажмите кнопку **Готово**.

1.4.2 Удаление в Linux

В Linux утилита командной строки удаляется вместе со всеми компонентами Кибер Бэкап. Информацию о полном удалении продукта см. в [руководстве пользователя](#)

1.5 Список сокращенных наименований

В этом документе используются следующие сокращенные наименования.

AMS – сервер управления Кибер Бэкап и служба его компонента.

MMS – служба Управляемые Машины, работающая на машине, на которой установлен агент Киберпротект.

2 Команды

В этом разделе перечислены поддерживаемые команды и совместимые параметры.

Если используется утилита командной строки, можно просмотреть сведения о поддерживаемых командах с помощью команды [help](#).

2.1 Команды по службам

2.1.1 Резервные копии дисков и файлов

В следующей сводной таблице указаны команды, которые могут выполняться службами Киберпротект. Сведения о подключении к службе см. в описании команды `--service`.

Команда	AMS	MMS		
		Агент для Windows	Агент для Linux	Загрузочный носитель
Резервное копирование и восстановление				
list disks		+	+	+
backup disk		+	+	+
recover disk		+	+	+
recover mbr		+	+	+
recover lvm_structure				На основе Linux
backup file		+	+	+
recover file		+	+	+
Операции с архивами и резервными копиями				
list archives	+	+	+	+
export archive	+	+	+	+
validate archive	+	+	+	+
delete archive	+	+	+	+
list backups	+	+	+	+
list content		+	+	+
validate backup	+	+	+	+
export backup	+	+	+	+
replicate backup	+	+	+	+

convert full	+	+	+	+
consolidate backup	+	+	+	+
delete backup	+	+	+	+
list mounts		+	+	+
mount		+	+	+
umount		+	+	+
Операции с Киберпротект Зона безопасности				
create asz		+	+	+
resize asz		+	+	+
cleanup asz		+	+	+
delete asz_files		+	+	+
delete asz		+	+	+
Операции с Киберпротект Диспетчер восстановления при загрузке				
activate asrm		+	+	+
deactivate asrm		+	+	+
Операции с лентами				
list tape_libraries		+	+	
list tape_slots		+	+	
inventory tape		+	+	
Операции с хранилищами				
validate vault	+	+	+	+
Операции с дисками				
clone disk		+	+	+
Операции с машинами				
add machine	+			
Операции администрирования				
get log	+	+	+	+
sysinfo	+	+	+	+
list activities	+	+	+	

stop activity	+	+	+	
list plans	+	+	+	
delete plan	+			
disable plan	+			
enable plan	+			
list tasks	+	+	+	
run task	+	+	+	
stop task	+	+	+	
delete task	+			
list licenses		+	+	+

2.1.2 Резервное копирование приложения

В следующей сводной таблице указаны команды, которые могут выполняться службами Киберпротект. Сведения о подключении к службам Киберпротект см. в описании команды --service.

Команда	AMS	MMS			
		Агент для Exchange	Агент для SQL	Агент для Active Directory*	Зарезервировано
Резервное копирование и восстановление					
list exchange_databases		+			
backup exchange_database		+			
recover exchange_database		+			
recover exchange_mailbox		+			
list mssql_instances			+		
list mssql_databases			+		
backup mssql_database			+		
recover mssql_			+		

database					
Операции с архивами и резервными копиями **					
list archives	+	+	+		
export archive	+	+	+		
validate archive	+	+	+		
delete archive	+	+	+		
list backups	+	+	+		
list content		+	+		
validate backup	+	+	+		
export backup	+	+	+		
replicate backup	+	+	+		
convert full	+				
consolidate backup	+				
delete backup	+	+	+		

* Этот агент может выполнять все команды, выполняемые [агентом для Windows](#).

** Агент для Exchange и агент для SQL могут выполнять эти операции только с резервными копиями соответствующих данных приложения.

2.1.3 Резервное копирование виртуальных машин

В следующей сводной таблице указаны команды, которые могут выполняться службами Киберпротект. Сведения о подключении к службе см. в описании команды --service.

Команда	AMS	MMS			
		Агент для VMware	Агент для Hyper-V	Зарезервировано	Зарезервировано
Резервное копирование и восстановление					
list vmservers	+	+	+		
list vms	+	+	+		
list disks		+	+		
backup vm	+*	+	+		
backup esxi_config		+			

recover vm	+	+	+		
delete vm	+				
Дополнительные операции с виртуальными машинами					
list replicas	+	+			
replicate vm		+			
failover vm		+			
fallback vm		+			
mount vm		+	+		
umount vm		+	+		
finalize vm_ recovery		+			
Операции с архивами и резервными копиями					
list archives	+	+	+		
export archive	+	+	+		
validate archive	+	+	+		
delete archive	+	+	+		
list backups	+	+	+		
list content	+	+	+		
validate backup	+	+	+		
export backup	+	+	+		
replicate backup	+	+	+		
convert full	+	+	+		
consolidate backup	+	+	+		
delete backup	+	+	+		
Операции с хранилищами					
validate vault	+	+	+		
Операции с машинами					
add machine	+				

Операции администрирования					
get log	+	+	+		
sysinfo	+	+	+		
list activities	+	+	+		
stop activity	+	+	+		
list plans	+	+	+		
delete plan	+				
disable plan	+				
enable plan	+				
list tasks	+	+	+		
run task	+	+	+		
stop task	+	+	+		
delete task	+				
list licenses		+	+		

* Сама служба AMS не выполняет эти команды. Она лишь определяет, какой агент для VMware или для Hyper-V может выполнить команду, и передает команду в соответствующую службу MMS.

2.2 help

Команда предоставляет сведения о поддерживаемых командах.

- Введите команду `ascrocmd help` для получения списка всех доступных команд.
- Введите `ascrocmd help<фрагмент текста>` для получения списка всех команд, начинающихся с указанного текста.
Например, команда `ascrocmd help ba` перечисляет следующие команды: `backup disk`, `backup file` и т. д.
- Введите `ascrocmd help<полное имя команды>` для просмотра сведений об этой команде.
Например, команда `ascrocmd help backup disk` отображает сведения о команде `backup disk`.

2.3 Резервное копирование и восстановление

2.3.1 Диски и тома

Указанные в этом разделе команды могут выполняться на машине, на которой установлен агент для Windows или агент для Linux.

2.3.1.1 list disks

Выдает список доступных групп дисков, дисков, томов и нераспределенного пространства.

Примеры

Параметры

`--oss_numbers={true|false}`

Единицы измерения

`--size_measure={s|kb|mb|gb}`

Единица измерения размера дисков и томов. Если не указано, используется значение mb.

`--start_measure={s|kb|mb|gb}`

Единица измерения смещения томов. Если не указано, используется значение mb.

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`--output={formatted|raw}`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--address= <IP-адрес или имя хоста>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

Доступ к виртуальной машине

`{--vmid= <идентификатор виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> |--vmconfig= <путь> }`

2.3.1.2 backup disk

Создает резервную копию указанных дисков или томов. Если не заданы ни параметр `--disk`, ни параметр `--volume`, команда создает резервную копию всей машины.

Примеры

Параметры

Элементы для резервного копирования

`--disk= <номера дисков>`

`--volume= <номера томов>`

```
--oss_numbers={true|false}  
--exclude_hidden  
--exclude_mask= <маски>  
--exclude_names= <имена>  
--exclude_system
```

Где сохранить резервную копию

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--arc= <имя архива>  
--password= <пароль> ,encrypted
```

Метод резервного копирования

```
--archive_comment= <комментарии>  
--backup_comment= <комментарии>  
--backuptype={full|incremental|differential}  
--archive_format={11|12|auto}  
--cleanup  
--fixed_drive  
--plain_archive  
--raw
```

Параметры резервного копирования

```
--compression={none|normal|high}  
--encryption={none|aes128|aes192|aes256}  
--fast  
--force_yes  
--hdd_speed= <скорость> {kb|p}  
--ignore_bad_sectors  
--multi_volume_snapshot={true|false}  
--network_speed= <скорость> {kb|p}  
--post_cmd= <команда>  
--pre_cmd= <команда>  
--process_priority={low|normal|high}  
--reboot_after  
--retry_count= <число попыток>  
--retry_delay= <задержка>  
--silent_mode={on|off}  
--split= <размер>  
--use_registry_defaults  
--use_vss={none|auto|software_auto|software|hardware|acronis|native}
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}
```

--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адреса или имена хостов>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.1.3 recover disk

Восстанавливает указанные диски или тома.

Диск всегда восстанавливается вместе со своей записью MBR. При восстановлении тома основная загрузочная запись не будет восстановлена, если не используются параметры --mbr_disk и --target_mbr_disk.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <ИД резервной копии>
--disk= <номера дисков>
--nt_signature={auto|new|backup|existing}
--volume= <номера томов>
--oss_numbers={true|false}
--mbr_disk= <номера диска>

Место восстановления

--target_disk= <номера дисков>
--target_volume= <номера томов>

Восстановление дисков

Если параметр --target_disk задан, программа восстановит каждый диск, указанный в параметре --disk, на соответствующий диск, указанный в параметре --target_disk. Например, если ввести --disk=1,2 --target_disk=3,4, программа восстановит диск 1 на диск 3, а диск 2 – на диск 4. Если количества значений параметров --disk и --target_disk отличаются, команда не будет выполнена.

Если параметр `--target_disk` не задан, программа автоматически сопоставит диски, указанные в параметре `--disk`, дисками целевой машины. Если автоматическое сопоставление не удастся, команда не будет выполнена.

Восстановление томов

Если параметр `--target_volume` задан, программа восстановит каждый том, указанный в параметре `--volume`, на соответствующий том, указанный в параметре `--target_volume`. Например, если ввести `--volume=3-1,3-2 --target_volume=1-1,1-2`, программа восстановит том 3-1 в том 1-1, а том 3-2 – в том 1-2. Если количества значений параметров `--volume` и `--target_volume` отличаются, команда не будет выполнена.

Если параметр `--target_volume` не задан, но задан параметр `--target_disk`, программа попытается восстановить все тома, указанные в параметре `--volume`, в первое нераспределенное пространство подходящего размера на указанном диске. Если нераспределенное пространство подходящего размера не найдено, команду выполнить не удастся. Можно указать только один целевой диск, даже если восстанавливается несколько томов.

Если ни параметр `--target_volume`, ни параметр `--target_disk` не заданы, программа автоматически сопоставит тома, указанные в параметре `--volume`, дисками целевой машины. Если автоматическое сопоставление не удастся, команда не будет выполнена.

`--start= <смещение> {s|kb|mb|gb}`
`--size= <размер тома> {s|kb|mb|gb}`
`--target_mbr_disk= <номер диска>`

Как восстанавливать

`--fat16_32`
`--ext2_3`
`--preserve_mbr`
`--recovery_mode={auto|incremental|full}`
`--recreate_archive_meta={true|false}`
`--type={active|primary|logical}`
`--use_all_space`

Параметры восстановления

`--force_yes`
`--reboot`
`--reboot_after`
`--retry_count= <число попыток>`
`--retry_delay= <задержка>`
`--silent_mode={on|off}`
`--use_registry_defaults`

Параметры Универсального Восстановления

Эти параметры применимы только на загрузочном носителе.

`--ur_driver= <имя файла INF>`

Задает использование Универсального Восстановления и указывает, какой драйвер запоминающего устройства должен быть установлен.

`--ur_path= <папка для поиска>`

Задает использование Универсального Восстановления и указывает путь к хранилищу драйверов.

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`--progress`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--address= <IP-адреса или имена хостов>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

2.3.1.4 recover mbr

Восстанавливает MBR из резервной копии диска или тома.

Используйте эту команду для восстановления MBR на ту же машину, резервное копирование которой выполнялось. При переносе на отличающееся оборудование используйте команду `recover disk` с параметром `--disk` (MBR будет восстановлена автоматически) или с параметрами `--volume`, `--mbr_disk` и `--target_mbr_disk`.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

`--loc= <путь>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--arc= <имя архива>`

`--password= <пароль> ,encrypted`

`--backup= <идентификатор резервной копии>`

`--disk= <номер диска>`

Место восстановления

`--target_disk= <номер диска>`

Параметры восстановления

`--force_yes`
`--reboot`
`--reboot_after`
`--retry_count= <число попыток>`
`--retry_delay= <задержка>`
`--silent_mode={on|off}`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`
`--log_format={structured|unstructured}`
`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`
`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`
`--address= <IP-адреса или имена хостов>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

2.3.1.5 recover lvm_structure

Создает на указанной машине такую же структуру логических томов, как в системе, резервная копия которой используется. Используйте эту команду, если требуется восстановить систему Linux с программным RAID-массивом или структурой LVM на машину, на которой структура логических томов другая или логических томов нет вообще.

Указанная машина должна быть загружена с помощью 64-разрядного загрузочного носителя на основе Linux.

Прежде чем выполнять команду, убедитесь, что на машине достаточно дисков с такой же или большей емкостью, чем емкость исходных дисков. Выполните эту команду перед выполнением команды `recover disk`. Затем восстановите каждый том в соответствующий том целевой машины.

Предупреждение

Внимание! В результате выполнения этой команды существующая структура томов на машине будет заменена структурой из резервной копии. При этом будут уничтожены данные, хранящиеся в настоящий момент на одном или на всех жестких дисках машины.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>

Параметры восстановления

--force_yes

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

2.3.2 Файлы

Указанные в этом разделе команды могут выполняться на машине, на которой установлен агент для Windows или агент для Linux.

2.3.2.1 backup file

Создает резервную копию указанных файлов и папок.

Примеры

Параметры

Элементы для резервного копирования

--include= <пути>
--exclude_hidden
--exclude_mask= <маски>
--exclude_names= <имена>
--exclude_system

Где сохранить резервную копию

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted

Метод резервного копирования

--archive_comment= <комментарии>
--backup_comment= <комментарии>
--backuptype={full|incremental|differential}
--cleanup
--fixed_drive
--plain_archive

Параметры резервного копирования

--compression={none|normal|high}
--encryption={none|aes128|aes192|aes256}
--force_yes
--hdd_speed= <скорость> {kb|p}
--ignore_bad_sectors
--multi_volume_snapshot={true|false}
--network_speed= <скорость> {kb|p}
--post_cmd= <команда>
--pre_cmd= <команда>
--process_priority={low|normal|high}
--reboot_after
--retry_count= <количество попыток>
--retry_delay= <задержка>
--silent_mode={on|off}
--snapshot={always|possible|none}
--split= <размер>
--use_registry_defaults
--use_vss={none|auto|software_auto|software|hardware|acronis|native}

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адреса или имена хостов>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.2.2 recover file

Восстанавливает файлы и папки с резервной копии на уровне файлов или уровне дисков.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>
--file= <пути>
--exclude= <файлы, папки и маски>

Место восстановления

--target= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

Как восстанавливать

--overwrite={always|older|never}
--recover_absolute_path
--recover_security={true|false}

Этот параметр действует только при восстановлении из резервной копии на уровне файлов с файлами Windows. Если значение равно true или параметр не задан, вместе с файлами восстанавливаются разрешения NTFS для этих файлов. В противном случае файлы унаследуют разрешения NTFS от папки, в которую они будут восстановлены.

--original_date

Параметры восстановления

--force_yes
--reboot
--reboot_after
--retry_count= <количество попыток>
--retry_delay= <задержка>
--silent_mode={on|off}
--use_registry_defaults

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.3.3 Виртуальные машины

Команды, указанные в этом разделе, доступны только в случае, если установлен агент для VMware или агент для Hyper-V. (Это не относится к команде `recover vm`).

2.3.3.1 list vmservers (устаревшая)

Выдает список серверов виртуализации и серверных кластеров, присутствующих на указанном сервере управления или доступных агенту для VMware.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

```
--filter_guid= <идентификаторы GUID>  
--filter_name= <имена>  
--filter_machines= <количества машин>  
--filter_type= <типы сервера>
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адреса или имена хостов>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.3.3.2 list vms (устаревшая)

Выдает список виртуальных машин, которые присутствуют на указанном сервере управления или работают под управлением агента для VMware или агента для Hyper-V в зависимости от службы, которая выполнит команду.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

```
--filter_available_for_backup={true|false}  
--filter_guid= <идентификаторы GUID>  
--filter_host= <имена хостов>  
--filter_name= <имена>  
--filter_state= <состояния>  
--filter_status= <статусы>
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.3.3.3 backup vm

Создает резервную копию указанных дисков и томов указанных виртуальных машин. Если не задан ни параметр --disk, ни --volume, команда создает резервную копию всей машины.

Примеры

Параметры

Доступ к виртуальной машине

```
{--vmid= <идентификаторы виртуальных машин> |--vmname= <имена виртуальных машин> |--  
vmconfig= <пути> }
```

Можно указать одну или несколько виртуальных машин для резервного копирования. В параметре `--vmname` учитывается регистр символов.

`--simultaneous_backup` =<число>

Количество виртуальных машин, резервные копии которых одновременно создаются агентом для VMware или агентом для Hyper-V. Если параметр не задан, каждый агент одновременно создает резервные копии двух виртуальных машин. Для резервного копирования машин по одной параметр должен быть равен 1.

Элементы для резервного копирования

`--disk`= <номера дисков>
`--volume`= <номера томов>
`--exclude_hidden`
`--exclude_mask`= <маски>
`--exclude_names`= <имена>
`--exclude_system`

Где сохранить резервную копию

`--loc`= <путь>
`--credentials`= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
`--arc`= <имя архива>
`--password`= <пароль> ,encrypted

Метод резервного копирования

`--archive_comment`= <комментарии>
`--backup_comment`= <комментарии>
`--backup_format`= {always_incremental|standard}
`--backuptype`= {full|incremental|differential}
`--cleanup`
`--raw`
`--vmsnapshot_retry_count`= <количество попыток>
`--vmsnapshot_retry_delay`= <задержка>
`--vmsnapshot_quiesce`= {true|false}

Если значение равно true или параметр не указан, будут созданы замороженные моментальные снимки виртуальных машин.

Параметры резервного копирования

`--cvt_mode`= {on|off}
`--compression`= {none|normal|high}
`--encryption`= {none|aes128|aes192|aes256}
`--fast`
`--force_yes`
`--hdd_speed`= <скорость> {kb|p}
`--network_speed`= <скорость> {kb|p}

```
--process_priority={low|normal|high}  
--retry_count= <количество попыток>  
--retry_delay= <задержка>  
--silent_mode={on|off}  
--split= <размер>  
--use_registry_defaults
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной физической машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.3.3.4 backup esxi_config

Создает резервную копию конфигурации хоста ESXi. Такие резервные копии позволяют восстановить хост на «голое железо».

Виртуальные машины, которые выполняются на данном хосте, не включены в резервную копию. Создать для них резервную копию и восстановить их можно отдельно.

Примеры

Параметры

Элементы для резервного копирования

```
{--vmserver_name= <host name>| --vmserver_id= <GUID хоста> }
```

Имя или идентификатор хоста ESXi, для конфигурации которого будет создана резервная копия. Если программа обнаружит несколько хостов с одним и тем же именем, произойдет ошибка.

Чтобы узнать имена и идентификаторы хостов виртуализации, воспользуйтесь командой `list vmservers`.

```
--credentials= <пароль> ,encrypted
```

Необходимо знать пароль учетной записи "root" хоста ESXi.

Где сохранить резервную копию

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted

Метод резервного копирования

--archive_comment= <комментарии>
--backup_comment= <комментарии>

Параметры резервного копирования

--compression={none|normal|high}
--encryption={none|aes128|aes192|aes256}
--force_yes
--hdd_speed= <скорость> {kb|p}
--network_speed= <скорость> {kb|p}
--process_priority={low|normal|high}
--retry_count= <количество попыток>
--retry_delay= <задержка>
--silent_mode={on|off}
--split= <размер>
--use_registry_defaults

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адреса или имена хостов>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.3.5 recover vm

Восстанавливает резервную копию диска или тома на новой или существующей виртуальной машине.

Команду recover vm могут выполнить следующие агенты:

- Агент для VMware восстанавливает резервную копию диска (тома) на новой или существующей виртуальной машине ESX(i).
- Агент для Hyper-V восстанавливает резервную копию диска (тома) на новой или существующей виртуальной машине Hyper-V.

Предупреждение

Во время восстановления на эту виртуальную машину она должна быть выключена. Целевая машина, расположенная на хосте ESX(i) или Hyper-V, будет выключена без запроса подтверждения от пользователя. Убедитесь, что машина указана правильно.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

```
--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <ИД резервной копии>
--disk= <номера дисков>
--volume= <номер тома>
```

Место восстановления

- Если требуется выполнить восстановление на существующую виртуальную машину:
{--vmid=<идентификатор виртуальной машины>|--vmname=<имя виртуальной машины>|--vmconfig=<путь>}
- Чтобы создать новую виртуальную машину на хосте ESX(i) или Hyper-V:
--vmname=<имя виртуальной машины>
--vmstorage=<путь>
{--vmserver_name=<имя сервера>|--vmserver_id=<GUID сервера>}
--vmram=<объем памяти>
--vmscpu=<количество процессоров>
--vmdisk_size=<размеры дисков>
--vmdisk_type=<типы дисков>
--vmdisk_provisioning=--vmdisk_provisioning=<типы распределения дисков>

--target_disk= <номер диска>
--target_volume= <номер тома>
--start= <смещение> {s|kb|mb|gb}
--size= <размер тома> {s|kb|mb|gb}

Как восстанавливать

```
--ext2_3
--fat16_32
--preserve_mbr
--recovery_mode={auto|incremental_with_snapshot|incremental|full}
--recreate_archive_meta={true|false}
```

--type={active|primary|logical}
--use_all_space

Параметры восстановления

--force_yes
--power_on
--retry_count= <количество попыток>
--retry_delay= <задержка>
--silent_mode={on|off}
--use_registry_defaults

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.3.6 delete vm (устаревшая)

Удаляет виртуальную машину ESXi, зарегистрированную на сервере управления.

Предупреждение

Эта команда не запрашивает подтверждения. Убедитесь, что указан правильный GUID или правильное имя виртуальной машины.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

{--vmid= <идентификатор виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> }

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}

--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной физической машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.4 Microsoft Exchange Server

Указанные в этом разделе команды могут выполняться на машине, на которой установлен агент для Exchange.

2.3.4.1 list exchange_databases

Отображает базы данных Microsoft Exchange Server.

Примеры

Параметры

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--output={formatted|raw}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
--exchange_credentials= <имя пользователя домена> , <пароль> ,encrypted

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.4.2 backup exchange_database

Создает резервную копию указанных баз данных Microsoft Exchange Server.

Примеры

Параметры

Элементы для резервного копирования

--items= <элементы>

Где сохранить резервную копию

--loc= <путь>

--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

--arc= <имя архива>

--password= <пароль> ,encrypted

Метод резервного копирования

--archive_comment= <комментарии>

--backup_comment= <комментарии>

--cleanup

--copy_only

Параметры резервного копирования

--compression={none|normal|high}

--encryption={none|aes128|aes192|aes256}

--force_yes

--post_cmd= <команда>

--pre_cmd= <команда>

--retry_count= <количество попыток>

--retry_delay= <задержка>

--silent_mode={on|off}

--split= <размер>

--use_registry_defaults

Общие параметры

--log= <полный путь>

--log_format={structured|unstructured}

--progress

{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

--exchange_credentials= <имя пользователя домена> , <пароль> ,encrypted

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>

--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.4.3 recover exchange_database

Восстанавливает указанные базы данных Microsoft Exchange Server.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>
--items= <элементы>

Место восстановления

--target={original|disk|another_database|recovery_database}
--disk_location= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--destination_database= <бд>>
--database= <имя_бд>
--database_location= <локальный путь>
--log_location= <локальный путь>

Как восстанавливать

--overwrite

Параметры восстановления

--force_yes
--retry_count= <количество попыток>
--retry_delay= <задержка>
--silent_mode={on|off}
--use_registry_defaults

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
--exchange_credentials= <имя пользователя домена> , <пароль> ,encrypted

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.4.4 recover exchange_mailbox

Восстанавливает указанные почтовые ящики и общие папки из резервной копии баз данных или почтовых ящиков.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>
--items= <элементы>

Как восстанавливать

--overwrite

Параметры восстановления

--force_yes
--retry_count= <количество попыток>
--retry_delay= <задержка>
--silent_mode={on|off}
--use_registry_defaults

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
--exchange_credentials= <имя пользователя домена> , <пароль> ,encrypted

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.5 Microsoft SQL

Указанные в этом разделе команды могут выполняться на машине, на которой установлен агент для SQL.

2.3.5.1 list mssql_instances

Выводит список экземпляров Microsoft SQL Server.

Примеры

Параметры

```
--filter_edition= <выпуски>  
--filter_name= <имена>  
--filter_version= <версии>
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.3.5.2 list mssql_databases

Выводит список баз данных Microsoft SQL указанного экземпляра. Отображаются только базы данных, файлы которых хранятся в локальных папках на SQL-сервере.

Примеры

Параметры

```
--filter_name= <имена>  
--instance= <имя экземпляра>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Сведения о том, как указать учетные данные для доступа к Microsoft SQL Server, см. в разделе "[Доступ к экземпляру SQL Server](#)".

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.3.5.3 backup mssql_database

Создает резервную копию указанных экземпляров или баз данных Microsoft SQL Server.

Примеры

Параметры

Элементы для резервного копирования

```
--items= <элементы>  
--sql_credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Учетные данные пользователя, который является членом роли **sysadmin** в экземпляре, для которого необходимо создать резервную копию.

Где сохранить резервную копию

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--arc= <имя архива>  
--password= <пароль> ,encrypted
```

Метод резервного копирования

```
--archive_comment= <комментарии>  
--backup_comment= <комментарии>  
--backuptype={full|incremental}  
--mssql_truncate_logs
```

Параметры резервного копирования

```
--compression={none|normal|high}  
--encryption={none|aes128|aes192|aes256}  
--force_yes  
--hdd_speed= <скорость> {kb|p}  
--network_speed= <скорость> {kb|p}  
--post_cmd= <команда>
```

--pre_cmd= <команда>
--process_priority={low|normal|high}
--retry_count= <количество попыток>
--retry_delay= <задержка>
--silent_mode={on|off}
--split= <размер>
--use_registry_defaults

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адреса или имена хостов>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.3.5.4 recover mssql_database

Восстанавливает выбранные базы данных Microsoft SQL.

Примеры

Параметры

Выбор элементов

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>
--items= <элементы>

Место восстановления

--target={original|disk|another_instance}
--disk_location= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--destination_instance= <имя экземпляра>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

Сведения о том, как указать учетные данные для доступа к Microsoft SQL Server, см. в разделе "Доступ к экземпляру SQL Server".

```
--database_location= <локальный путь>
```

Как восстанавливать

```
--overwrite  
--autorename  
--database_state={recovery|norecovery|standby}
```

Параметры восстановления

```
--retry_count= <количество попыток>  
--retry_delay= <задержка>  
--silent_mode={on|off}  
--use_registry_defaults
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.4 Операции с архивами и резервными копиями

2.4.1 Архивы

2.4.1.1 list archives

Выдает сведения об архивах в указанном хранилище. Записи сортируются по дате в нисходящем порядке.

Примеры

Параметры

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

```
--filter_type= <типы>
{-a|--all}
```

Если параметр задан, для каждого архива выдаются следующие свойства: имя; тип; дата создания; машина, данные которой содержатся в архиве; владелец (пользователь, который сохранил архив в месте назначения); занимаемое пространство в байтах; комментарии к архиву; статус шифрования архива (защищен паролем или нет) и размер архивированных данных. Если параметр не задан, для каждого архива отображается только имя, тип и дата создания.

```
--recreate_archive_meta={true|false}
--utc
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--output={formatted|raw}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

В управляемом хранилище (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.1.2 export archive

Копирует архив, указанный в параметре --arc, из хранилища, указанного в параметре --loc в хранилище, указанное в параметре --target.

Примечание

Для экспорта отдельных резервных копий используйте команду [export backup](#).

Если параметр --arc не задан, команда экспортирует все архивы в исходное хранилище.

Эта команда всегда создает новый архив в целевом хранилище. В параметре --target_arc нельзя указать существующий архив.

С помощью этой команды можно, например, импортировать архив в сетевую папку или экспортировать все хранилище в другое хранилище. Подробные сведения см. в примерах.

Примеры

Параметры

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--target= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--target_arc= <имя архива>
--silent_mode={on|off}

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams|asn}

Экспорт архивов из управляемого хранилища (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранения>) всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.1.3 validate archive

Проверяет целостность данных архива.

Примеры

Параметры

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--process_priority={low|normal|high}
--read_speed= <скорость> {kb|p}

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}

--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams|asn}

В управляемом хранилище (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.1.4 delete archive

Удаляет архив.

Примеры

Параметры

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams|asn}

В управляемом хранилище (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.2 Резервные копии

2.4.2.1 list backups

Выдает список резервных копий в указанном архиве. Записи сортируются по дате в нисходящем порядке.

Примеры

Параметры

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--arc= <имя архива>  
--password= <пароль> ,encrypted  
--filter_date= <дата и время>  
--filter_type= <типы>  
--recreate_archive_meta={true|false}  
--utc
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

В управляемом хранилище (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.2.2 list content

Выдает список содержимого резервной копии (включенные в резервную копию диски, тома, файлы, виртуальные машины, базы данных и т. д.).

Примеры

Параметры

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>
--content_type={volume|file|exchange_database|exchange_mailbox|mssql_database}
--content_path= <путь>
--oss_numbers={true|false}
--utc

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--output={formatted|raw}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams|asn}

В управляемом хранилище (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.2.3 validate backup

Проверяет целостность данных резервной копии.

Примеры

Параметры

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>
--process_priority={low|normal|high}
--read_speed= <скорость> {kb|p}

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams|asn}

В управляемом хранилище (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.2.4 export backup

Копирует архив, указанный в параметре --arc, из хранилища, указанного в параметре --loc в хранилище, указанное в параметре --target. Копия архива будет содержать только резервные копии, указанные в параметре --backup.

Примечание

Для экспорта всего архива или всех архивов, которые находятся в хранилище, используйте команду `export archive`.

Эта команда всегда создает новый архив в целевом хранилище. В параметре --target_arc нельзя указать существующий архив. Параметры --target и --target_arc являются обязательными.

Если параметр --backup не указан, команда экспортирует только последнюю резервную копию.

Примеры

Параметры

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификаторы резервной копии>
--target= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--target_arc= <имя архива>
--silent_mode={on|off}

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

Экспорт резервных копий из управляемого хранилища (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранения>) всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.2.5 replicate backup

Реплицирует последнюю резервную копию указанного архива в другое хранилище. Если задан параметр --backup, будут реплицированы указанные резервные копии. Если целевое хранилище то же, что и исходное, выполнить команду не удастся.

Если целевой архив уже существует, команда добавляет резервные копии в этот архив. Это означает, что резервная копия не будет реплицироваться, если целевой архив уже содержит резервную копию с таким же идентификатором GUID.

С помощью этой команды можно копировать каждую резервную копию своего архива во второе хранилище сразу после создания резервной копии или по расписанию. Хранение копии архива в другом месте повышает надежность архива.

Примеры

Параметры

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--arc= <имя архива>
```

Данная команда не поддерживается для архивов, в которых используется [упрощенное именование резервных копий](#).

```
--password= <пароль> ,encrypted  
--backup={ <идентификаторы резервных копий> |all}
```

Если значение равно all, все резервные копии указанного архива будут выбраны для репликации.

```
--target= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

`--target_arc= <имя архива>`
`--full`

Если данный параметр указан, тип исходных резервных копий пропускается и в целевом хранилище данных создаются полные резервные копии.

Общие параметры

`--log= <полный путь>`
`--log_format={structured|unstructured}`
`--progress`
`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`
`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`
`--address= <IP-адрес или имя хоста>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams|asn}`

Репликация резервных копий из управляемого хранилища (`--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранения>`) всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в `asn`.

2.4.2.6 convert full

Преобразует инкрементную или дифференциальную резервную копию в полную. Отметка времени резервного копирования остается без изменений. Также обновляются зависимые инкрементные и дифференциальные резервные копии. Однако старые версии резервных копий удаляются только после создания новых. Поэтому в хранилище должно быть достаточно пространства для временного хранения как старых, так и новых версий.

Примеры

Параметры

`--loc=<путь>`
`--credentials=<имя пользователя>,<пароль>,encrypted`
`--arc=<имя архива>`

Эта команда не поддерживает архивы, использующие [упрощенное именование резервных копий](#), и архивы данных [Microsoft Exchange Server](#).

`--password=<пароль>,encrypted`
`--backup=<идентификатор резервной копии>`

Общие параметры

```
--log=<полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}=<полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host=<IP-адрес или имя хоста>  
--credentials=<имя пользователя>,<пароль>,encrypted  
--address=<IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

В управляемом хранилище (--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.2.7 consolidate backup

Изменяет архив таким образом, что сохраняются только резервные копии, указанные в параметре --backup. Все остальные резервные копии в архиве удаляются.

Если параметр --backup не указан, сохраняется только последняя резервная копия в архиве. В результате архив будет содержать только одну резервную копию.

Примеры

Параметры

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--arc= <имя архива>  
--password= <пароль> ,encrypted  
--backup= <идентификаторы резервной копии>
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

2.4.2.8 delete backup

Удаляет выбранную резервную копию из архива. Если от удаляемых резервных копий зависят инкрементные или дифференциальные резервные копии, будет выполнена консолидация. Для выполнения консолидации могут понадобиться время и ресурсы.

Примеры

Параметры

`--loc= <путь>`
`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`
`--arc= <имя архива>`
`--password= <пароль> ,encrypted`
`--backup= <идентификаторы резервной копии>`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`
`--log_format={structured|unstructured}`
`--progress`
`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`
`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`
`--address= <IP-адрес или имя хоста>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams|asn}`

В управляемом хранилище (`--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>`) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.4.3 Подключение

Подключение томов из резервной копии на уровне дисков позволяет открывать тома, как если бы они были физическими дисками.

2.4.3.1 list mounts

Выдает список томов, подключенных из резервных копий.

Примеры

Параметры

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--output={formatted|raw}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.4.3.2 mount

Подключает указанные тома из резервной копии к системе, где установлен агент для Windows или агент для Linux.

Внимание

Можно подключать только резервные копии, сохраненные в локальной папке, общей папке или в Зоне безопасности.

Примеры

Параметры

Что подключать

--loc= <путь>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--arc= <имя архива>
--password= <пароль> ,encrypted
--backup= <идентификатор резервной копии>
--volume= <номера томов>

Как подключать (только агент для Windows)

--rw
--letter= <буквы>
--for_all_users={true|false}

Как подключать (только агент для Linux)

--rw
--mount_point= <точки подключения>

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.4.3.3 umount

Отключает том с указанной буквой (только агент для Windows).

Отключает устройство, подключенное в точке подключения, уничтожает блочное устройство уровня ядра и останавливает демон пользовательского пространства (только агент для Linux).

Примеры

Параметры

--letter={ <буква> |all} (только для агента для Windows)
--mount_point=<точка подключения> (только для агента для Linux)

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.5 Операции с Зоной безопасности

Зона безопасности – это защищенный том для хранения архивов резервных копий в пределах управляемой машины.

2.5.1 create asz

Создает Зону безопасности на выбранном диске. Команда сначала использует нераспределенное пространство на диске, а если этого недостаточно, берет свободное пространство у выбранных томов.

Примеры

2.5.1.1 Параметры

```
--disk= <номер диска>  
--volume={ <номера томов> |all}  
--oss_numbers={true|false}  
--asz_size={ <размер> {s|kb|mb|gb}|unallocated}  
--password= <пароль> ,encrypted  
--reboot  
--later  
--silent_mode={on|off}  
--force_yes
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адреса или имена хостов>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.5.2 resize asz

Изменяет размер Зоны безопасности и отображает итоговый размер и свободное пространство. Без параметра `--asz_size` отображает текущий размер Зоны безопасности и свободное пространство.

Команда занимает свободное место на выбранных томах.

Примеры

2.5.2.1 Параметры

```
--asz_size={ <размер> {s|kb|mb|gb}|unallocated}  
--volume={ <номера томов> |all}
```

```
--oss_numbers={true|false}
--size_measure={s|kb|mb|gb}
```

Единицы измерения размера Зоны безопасности и свободного пространства в выводе команды. Если не указано, используется значение mb.

```
--reboot
--later
--silent_mode={on|off}
--force_yes
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адреса или имена хостов>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.5.3 cleanup asz

Удаляет из Зоны безопасности копии, поврежденные из-за потери питания или по другой причине.

Примеры

2.5.3.1 Параметры

Общие параметры

```
--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адреса или имена хостов>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.5.4 delete asz_files

Удаляет последнюю резервную копию в архиве, расположенном в Зоне безопасности. Если указанный архив содержит только одну резервную копию, она не удаляется.

Примеры

2.5.4.1 Параметры

`--credentials= <пароль> ,encrypted`

Пароль Акронис Зона безопасности.

`--arc= <имя архива>`

`--password= <пароль> ,encrypted`

Пароль для архива.

`--force_yes`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`--progress`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--address= <IP-адреса или имена хостов>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

2.5.5 delete asz

Удаляет Зону безопасности.

Примеры

2.5.5.1 Параметры

`--volume= <номера томов>`

`--oss_numbers={true|false}`

`--silent_mode={on|off}`

`--force_yes`

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адреса или имена хостов>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.6 Операции с Диспетчер восстановления при загрузке

Диспетчер восстановления при загрузке – загрузочная утилита аварийного восстановления, которую можно запустить во время загрузки, нажав клавишу F11.

2.6.1 activate asrm

Активирует Диспетчер восстановления при загрузке.

Примеры

2.6.1.1 Параметры

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адреса или имена хостов>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.6.2 deactivate asrm

Деактивирует Диспетчер восстановления при загрузке.

Примеры

2.6.2.1 Параметры

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адреса или имена хостов>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.7 Операции с лентами

Для всех команд `ascostd`, связанных с лентами, подключенными к машине, на которой работает узел хранения, использование параметра `--service=asn` является обязательным.

2.7.1 list tape_libraries

Выводит список библиотек ленточных носителей и (или) автономных ленточных устройств, подключенных к машине, где работает агент или узел хранения.

Примеры

2.7.1.1 Параметры

```
--filter_guid= <идентификаторы GUID>  
--filter_name= <имена>
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

2.7.2 list tape_slots

Выдает список слотов библиотек ленточных носителей, подключенных к машине, где работает агент или узел хранения. Для каждого слота выводится следующая информация: имя; GUID; тип (mail для почтовых слотов, drive для приводов, storage для других слотов); штрихкод и метка ленты, занимающей слот (если есть); GUID библиотеки.

Примеры

2.7.2.1 Параметры

`--filter_library= <GUID>`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`--output={formatted|raw}`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--address= <IP-адрес или имя хоста>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams|asn}`

2.7.3 inventory tape

Обнаруживает ленты, загружаемые в ленточное устройство, и присваивает имена лентам, у которых их нет. Выполняйте эту команду каждый раз, когда загружаете ленты в слоты ленточного устройства.

Примеры

2.7.3.1 Параметры

`--mode={full|fast}`

`--libraries= <идентификаторы GUID>`

`--slots= <идентификаторы GUID>`

`--assign2free`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

2.8 Операции с хранилищами

2.8.1 validate vault

Проверяет целостность данных всех архивов в указанном хранилище, кроме тех, которые защищены паролем. Чтобы проверить архив, защищенный паролем, используйте команду [validate archive](#).

Примеры

2.8.1.1 Параметры

```
--loc= <путь>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--process_priority={low|normal|high}  
--read_speed= <скорость> {kb|p}
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

В управляемом хранилище (`--loc=bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>`) данная операция всегда выполняется службой узла хранения. Если указать другую службу, она передаст команду в asn.

2.9 Операции с дисками

2.9.1 clone disk

Клонирует жесткий диск. Эта операция используется для переноса всех данных исходного диска на целевой диск.

Программа не меняет размер томов исходного диска. Поэтому целевой диск должен быть большей емкости, чем исходный. Иначе команда не будет выполнена.

Примеры

2.9.1.1 Параметры

`--source= <номер исходного диска>`

Номер исходного диска.

`--target= <номер целевого диска>`

Номер целевого диска.

`--reboot`

`--reboot_after`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`--progress`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--address= <IP-адрес или имя хоста>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

2.10 Операции с машинами

2.10.1 add machine

Добавляет машину с агентом на сервер управления. Параметр `--service=ams` обязателен, поскольку данная команда выполняется сервером управления.

Примеры

2.10.1.1 Параметры

`--machine_address= <IP-адрес или имя хоста>`

Машина для добавления.

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленному серверу управления

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

Доступ к службе сервера управления.

`--service=ams`

2.11 Расширенные операции с виртуальными машинами

2.11.1 Репликация виртуальных машин

Команды, указанные в этом разделе, доступны только в случае, если установлен агент для VMware.

2.11.1.1 list replicas (устаревшая)

Выводит реплики указанной виртуальной машины VMware ESXi.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

`{--vmid= <идентификатор виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> |--vmconfig= <путь> }`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

```
--output={formatted|raw}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.11.1.2 replicate vm (устаревшая)

Создает реплику виртуальной машины ESXi.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

Выбор элементов для репликации

```
{--vmid= <идентификатор виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> |--
vmconfig= <путь> }
```

Место для репликации

```
--vmreplica_name= <имя виртуальной машины>
```

Имя реплики виртуальной машины.

```
{--vmserver_name= <имя сервера> |--vmserver_id= <GUID сервера> }
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--vmstorage= <путь>
--vmresource_pool= <путь>
```

Выполнение репликации

```
--vmprovisioning_mode={thin|thick|original_vm}
--cvt_mode={on|off}
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--progress
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.11.1.3 failover vm (устаревшая)

Переходит к реплике виртуальной машины. Переход к реплике – это перенос рабочей нагрузки с исходной виртуальной машины на ее реплику.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

```
{--vmid= <идентификатор виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> |--  
vmconfig= <путь> }
```

Идентификатор или имя реплики или путь к файлу ее конфигурации.

```
--vmnetwork= <метка сети>
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.11.1.4 fallback vm (устаревшая)

Выполняет возврат из реплики. Реплика будет восстановлена на существующую или новую виртуальную машину.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

Выбор элементов для возврата из реплики

```
{--vmid= <идентификатор виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> |--  
vmconfig= <путь> }
```

Идентификатор или имя реплики или путь к файлу ее конфигурации.

Место для возврата из реплики.

Если не указан ни одним параметр из этого блока, команда вернется из реплики к исходной виртуальной машине. В противном случае возврат из реплики выполняется в существующую или новую виртуальную машину.

```
--vcenter= <IP-адрес или имя хоста>
```

vCenter для восстановления виртуальной машины. Если есть автономный хост ESXi, этот параметр не нужен.

```
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

```
{--vmserver_name= <имя сервера>| --vmserver_id= <GUID сервера> }
```

Хост ESXi для восстановления виртуальной машины.

```
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

```
--vmstorage= <путь>
```

При восстановлении на новую виртуальную машину этот параметр является обязательным. При восстановлении в существующую машину этот параметр не является обязательным.

```
--vmresource_pool= <путь>
```

При восстановлении на новую виртуальную машину этот параметр не является обязательным. При восстановлении в существующую машину этот параметр не является обязательным.

```
--target_name= <имя виртуальной машины>
```

Название целевой виртуальной машины. Если машина с таким именем не существует в указанной среде виртуализации, создается новая машина. В противном случае виртуальная машина перезаписывается. Однако если указан параметр --vmstorage и параметр --vmresource_pool (необязательно), но при этом параметр --target_name содержит имя существующей машины, команда завершится сбоем.

Выполнение возврата из реплики

```
--apply_changes
```

Если данный параметр указан, изменения, внесенные в реплику, которая запущена, добавляются на целевую виртуальную машину.

`--start_after_recovery`

Если данный параметр указан, целевая виртуальная машина включается по окончании возврата из реплики.

`--vmprovisioning_mode={thin|thick|original_vm}`

Данный параметр используется только при восстановлении на новую виртуальную машину.

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`--progress`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

2.11.2 Запуск виртуальных машин из резервных копий

Команды, указанные в этом разделе, доступны только в случае, если установлен агент для VMware или агент для Hyper-V.

2.11.2.1 mount vm (устаревшая)

Запускает виртуальную машину с резервной копии на уровне дисков, которая содержит операционную систему.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

Что подключать

`--loc= <путь>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--arc= <имя архива>`

```
--password= <пароль> ,encrypted  
--backup= <идентификатор резервной копии>
```

Место подключения

```
{--vmserver_name= <имя сервера>| --vmserver_id= <GUID сервера> }  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--vmstorage= <путь>  
--vmresource_pool= <путь>  
--vmnetwork= <метка сети>  
--target_vmname= <имя виртуальной машины>
```

Имя целевой виртуальной машины. Если на целевом виртуальном хосте есть машина с таким именем, восстановленная виртуальная машина будет иметь следующее имя: <имя виртуальной машины>(<номер последовательности>). Если этот параметр не задан, целевой виртуальной машине будет присвоено следующее имя: <имя исходной виртуальной машины> (<номер последовательности>).

Подключение

```
--auto_start={true|false}
```

Если значение равно true или параметр не указан, будут созданы замороженные моментальные снимки виртуальных машин.

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.11.2.2 umount vm (устаревшая)

Удаляет виртуальную машину, которая запущена из резервной копии.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

```
{--vmid= <идентификатор виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> |--vmconfig= <путь> }
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.11.2.3 finalize_vm_recovery (устаревшая)

Данная команда доступна только для машины ESXi, которая запущена из резервной копии.

Данная команда позволяет сделать эту машину постоянной, то есть восстановить все ее виртуальные диски вместе с изменениями, внесенными при работе машины, в хранилище данных, в котором хранятся эти изменения.

Внимание

Эта команда является устаревшей. Ее поддержка будет прекращена, начиная с одной из будущих версий Кибер Бэкап.

Примеры

Параметры

```
{--vmid= <ИД виртуальной машины> |--vmname= <имя виртуальной машины> |--vmconfig= <путь> }  
--vmprovisioning_mode={thin|thick}  
--new_vmname= <имя виртуальной машины>
```

Новое имя для данной машины. Если параметр не задан финализированная виртуальная машина будет иметь такое же имя, как и исходная.

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--progress  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.12 Операции администрирования

2.12.1 Сбор информации

2.12.1.1 get log

Экспортирует журнал действий с указанным GUID в формате Киберпротект XML. Чтобы узнать идентификаторы GUID для действий, воспользуйтесь командой [list activities](#).

Примеры

Параметры

```
--id= <GUID>  
--loc= <полный путь>
```

Файл, в который будет экспортирован журнал. Поддерживаются следующие расположения: локальный путь, SMB, NFS и SFTP. Программное обеспечение экспортирует журналы в формате Киберпротект XML независимо от расширения файла.

```
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

При получении журнала активности узла хранения в качестве значения параметра можно указать только ams или asn.

2.12.1.2 sysinfo

Сбор с машины сведений о системе и сохранение этих сведений в формате файла ZIP.

Примеры

Параметры

`--loc= <полный путь>`

Полный путь к файлу, в котором будут сохранены сведения о системе. Поддерживаются следующие расположения: локальный путь, SMB и NFS.

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--address= <IP-адрес или имя хоста>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams|asn}`

При получении сведений о системе с машины с несколькими службами можно выбрать любую из этих служб.

2.12.2 Действия

2.12.2.1 list activities

Выводит список текущих и прошлых действий указанной службы (Управляемые Машины, сервер управления Кибер Бэкап или узел хранения Кибер Бэкап). Записи в списке сортируются по дате в нисходящем порядке.

Команда без указанного параметра `--limit` отображает не более 100 последних записей для сервера управления Кибер Бэкап. Если параметр `--limit` указан, команда отображает от 1 до 10 000 последних записей для сервера управления Кибер Бэкап.

Команда без указанного параметра `--limit` отображает не более 5 000 последних записей для службы Управляемые Машины или узла хранения Кибер Бэкап. Если параметр `--limit` указан, команда отображает от 1 до 10 000 последних записей для службы Управляемые Машины или узла хранения Кибер Бэкап.

Если параметр `--service` не указан, выводятся действия службы Управляемые Машины.

Для сервера управления Кибер Бэкап перечисляются только его собственные действия. Действия служб Управляемые Машины, работающих на зарегистрированных машинах, в список не включаются.

Если машина работает слишком медленно, можно использовать эту команду для поиска действия, которое выполняется неожиданно долго. Таким образом можно обнаружить зависшие процессы и [остановить](#) их выполнение.

Примеры

Параметры

```
--filter_guid=<идентификаторы GUID>  
--filter_resource=<имя ресурса>  
--filter_state=<состояния>
```

Общие параметры

```
--log=<полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}=<полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host=<IP-адрес или имя хоста>  
--credentials=<имя пользователя>,<пароль>,encrypted  
--address=<IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams|asn}
```

При выводе списка операций узла хранения в качестве значения параметра можно указать только ams или asn.

Ограничение максимального количества отображаемых записей (в диапазоне от 1 до 10 000)

```
--limit=<количество записей>
```

2.12.2.2 stop activity

Останавливает действие с указанным идентификатором GUID. Чтобы узнать идентификаторы GUID для действий, воспользуйтесь командой [list activities](#).

Примеры

Параметры

```
--id= <GUID>
```

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams|asn}

2.12.3 Планы

2.12.3.1 list plans

Выдает список планов резервного копирования, существующих на управляемой машине или на сервере управления. Записи сортируются по дате в нисходящем порядке.

Примеры

Параметры

--filter_state= <состояния>
--filter_status= <статусы>
--filter_user= <имена пользователей>
--utc

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
--output={formatted|raw}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.12.3.2 disable plan

Отключает указанный план резервного копирования. В результате план резервного копирования не будет выполняться по расписанию.

Примеры

Параметры

--id= <GUID>

Общие параметры

--log= <полный путь>

--log_format={structured|unstructured}

{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>

--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.12.3.3 enable plan

Включает ранее **отключенный** план резервного копирования. В результате указанный план резервного копирования будет вновь выполняться по расписанию.

Примеры

Параметры

--id= <GUID>

Общие параметры

--log= <полный путь>

--log_format={structured|unstructured}

{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>

--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted

--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.12.3.4 delete plan

Удаляет указанный план резервного копирования.

Примеры

Параметры

`--id= <GUID>`

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

`--host= <IP-адрес или имя хоста>`

`--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted`

`--address= <IP-адрес или имя хоста>`

Доступ к определенной службе на машине

`--service={mms|ams}`

2.12.4 Задания

2.12.4.1 list tasks

Выдает список заданий, существующих на управляемой машине или на сервере управления. Записи сортируются по дате в нисходящем порядке.

Примеры

Параметры

`--filter_state= <состояния>`

`--filter_user= <имена пользователей>`

`--filter_last_result= <последние_результаты>`

Чтобы показать только задания с определенными результатами последнего выполнения, укажите одно или несколько следующих значений: `not_run_yet`, `succeeded`, `succeeded_with_warnings`, `failed` или `stopped`.

`--filter_plan_guid= <идентификаторы GUID>`

Идентификаторы GUID планов резервного копирования, которым принадлежат выводимые задания. Если не указано, будут выведены задания, принадлежащие всем планам резервного копирования.

Общие параметры

`--log= <полный путь>`

`--log_format={structured|unstructured}`

`--output={formatted|raw}`

`{-f|--file_params}= <полный локальный путь>`

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams|asn}

2.12.4.2 run task

Запускает выполнение указанного задания.

Примеры

Параметры

--id= <GUID>

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

--host= <IP-адрес или имя хоста>
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted
--address= <IP-адрес или имя хоста>

Доступ к определенной службе на машине

--service={mms|ams}

2.12.4.3 stop task

Останавливает выполнение указанного задания.

Примеры

Параметры

--id= <GUID>

Общие параметры

--log= <полный путь>
--log_format={structured|unstructured}
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.12.4.4 delete task

Удаляет указанное задание.

Примечание

Задание, входящее в план резервного копирования, не может быть удалено отдельно от плана.

Примеры

Параметры

```
--id= <GUID>
```

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль> ,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.12.5 Лицензии

2.12.5.1 list licenses

Выводит список лицензий Кибер Бэкап, назначенных машине.

Если указать `--service=ams`, команда выведет лицензии, зарегистрированные на сервере управления. Если указать `--service=mms` или пропустить этот параметр, данная команда выведет лицензии, которые были указаны при выполнении локальной установки без сервера управления.

Параметр `--service=ams` необходимо указывать с параметрами `--host` и `--credentials`.

Примеры

Параметры

Общие параметры

```
--log= <полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}= <полный локальный путь>
```

Доступ к удаленной машине

```
--host= <IP-адрес или имя хоста>  
--credentials= <имя пользователя> , <пароль>,encrypted  
--address= <IP-адрес или имя хоста>
```

Доступ к определенной службе на машине

```
--service={mms|ams}
```

2.12.5.2 add license

Назначает лицензию агенту, который не зарегистрирован на сервере управления. После лицензирования этот агент может выполнять только локальное резервное копирование.

Если команда используется более одного раза на одной и той же машине с разными лицензионными ключами, будет назначена только последняя лицензия.

Поддерживаются только бессрочные лицензии. Лицензии для версий более ранних, чем Кибер Бэкап 16, не поддерживаются.

Примеры

Параметры

```
--key=<license key>
```

Общие параметры

```
--log=<полный путь>  
--log_format={structured|unstructured}  
--output={formatted|raw}  
{-f|--file_params}=<полный локальный путь>
```

3 Параметры

3.1 Доступ к физической машине

3.1.1 host

```
--host=<IP-адрес или имя хоста>
```

Указывает машину со службой Киберпротект, к которой необходимо подключиться. Если параметр не задан, утилита командной строки подключается к локальному хосту.

Примеры:

```
--host=server1  
--host=192.168.1.2
```

3.1.2 service

```
--service={mms|ams|asn}
```

Указывает службу Киберпротект, к которой необходимо подключиться.

Если этот параметр не указан, утилита командной строки подключается к службе агента (Управляемые Машины, MMS). Для подключения к узлу хранения или серверу управления необходимо явно указать `asn` или службу `ams` в параметре `--service`. Этот параметр обязателен, даже если агент не установлен на данном сервере или заведомо не способен выполнить команду.

Пример

```
acros cmd recover vm --loc=\\<server>\<folder> --arc=<archive name> --vmname=<virtual machine name>
```

- Эту команду можно выполнить на машине, где установлены агент для VMware (Windows) и утилита командной строки. Утилита командной строки подключается к локальному агенту. Агент выполняет команду.

```
acros cmd recover vm --loc=\\<server>\<folder> --arc=<archive name> --vmname=<virtual machine name> --host=<IP address or hostname> --credentials=<user name>,<password> --service=ams
```

- Эту команду можно выполнить на машине, где установлена только утилита командной строки. В этом случае утилита командной строки подключается к серверу управления, который выбирает агента для выполнения команды.

3.2 Виртуальные машины

3.2.1 Доступ к виртуальной машине

```
{--vmid=<virtual machine ID>|--vmname=<virtual machine name>|--vmconfig=<path>}
```

3.2.1.1 Методы доступа к виртуальной машине

Поскольку на сервере управления зарегистрирован агент для VMware или агент для Hyper-V, можно получить доступ к виртуальной машине непосредственно с сервера управления, не указывая хост виртуализации:

```
--host=<ams hostname> --credentials=<user name>,<password> --service=ams --vmname=<virtual machine name>
```

При работе внутри виртуального устройства или Windows-хоста, на котором выполняется агент, не требуется указывать параметры доступа, отличающиеся от `--vmname` или `--vmid`.

3.2.1.2 vmid

```
--vmid=<virtual machine ID>
```

Уникальный идентификатор виртуальной машины, назначенный программным обеспечением виртуализации. Используйте команды [list vms](#) для получения идентификаторов виртуальных машин.

С помощью команды [backup vm](#) можно задать несколько значений этого параметра.

3.2.1.3 vmname

```
--vmname=<virtual machine name>
```

Имя виртуальной машины. В этом параметре учитывается регистр. Если агент Киберпротект обнаружит несколько виртуальных машин с одним и тем же именем, произойдет ошибка (это не применяется к кластеризованным виртуальным машинам Hyper-V). В таком случае воспользуйтесь параметром `--vmid` или `--vmconfig`.

С помощью команды [backup vm](#) можно задать несколько значений этого параметра.

3.2.1.4 vmconfig

```
--vmconfig=<path>
```

Путь к файлу конфигурации виртуальной машины (VMX-файлу) на сервере ESX(i). Параметр нельзя использовать для серверов Hyper-V. Формат имеет следующий вид:

```
[<storage>] <folder>/.../<folder N>/<VMX file name>
```

Пример

```
--vmconfig="[Local_storage_2] Windows 2012 R2 Dev/Windows 2012 R2 Dev.vmx"
```

С помощью команды [backup vm](#) можно задать несколько значений этого параметра.

3.2.2 Новая виртуальная машина

3.2.2.1 Новая виртуальная машина на хосте ESX(i) или Hyper-V

vmname

```
--vmname=<имя виртуальной машины>
```

Имя новой виртуальной машины.

vmstorage

```
--vmstorage=<путь>
```

Расположение новой виртуальной машины.

- При создании виртуальной машины на сервере ESX(i) укажите имя хранилища данных.

Пример:

```
--vmstorage=Storage_1
```

- При создании виртуальной машины на сервере Hyper-V укажите путь к локальной папке сервера.

Пример:

```
--vmstorage=C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines
```

vmserver_name

```
--vmserver_name=<имя сервера>
```

Имя сервера или кластера ESX(i) или Hyper-V, где будет создана виртуальная машина. Чтобы узнать имена серверов или кластеров виртуализации, используйте команду [list vmservers](#).

Параметры `--vmserver_name` и `--vmserver_id` – взаимоисключающие.

vmserver_id

```
--vmserver_id=<GUID сервера>
```

Идентификатор сервера или кластера ESX(i) или Hyper-V, где будет создана виртуальная машина. Чтобы узнать идентификаторы серверов или кластеров виртуализации, используйте команду [list vmservers](#). Параметры `--vmserver_id` и `--vmserver_name` – взаимоисключающие.

Конфигурация виртуальной машины

3.2.2.2 Конфигурация виртуальной машины

Используйте параметры, описанные в этом разделе, с командой `recover vm` при создании новой виртуальной машины на хосте ESX(i) или Hyper-V.

vmram

```
--vmram=<размер памяти>{mb|gb}
```

Размер памяти новой виртуальной машины. Если данный параметр не указан, значение будет следующим:

- Если была создана резервная копия виртуальной машины, то это размер памяти, которую занимает резервная копия машины.
- Если была создана резервная копия физической машины, то этим значением будет настройка сервера виртуализации по умолчанию.

Примеры:

```
--vmram=512mb  
--vmram=1gb
```

vmcpu

```
--vmcpu=<количество процессоров>
```

Количество виртуальных процессоров новой виртуальной машины. Если данный параметр не указан, то этим значением будет 1.

Параметры виртуального диска

Если вы указываете один из параметров `--vmdisk_size`, `--vmdisk_type` или `--vmdisk_provisioning`, необходимо указать их все.

vmdisk_size

```
--vmdisk_size=<размеры дисков>>
```

Размеры создаваемых виртуальных дисков. Программа назначает каждое значение, указанное в параметре `--vmdisk_size`, соответствующему диску, указанному в параметре `--disk`. Если количества значений параметров `--disk` и `--vmdisk_size` отличаются, команда не будет выполнена.

Можно указать значения в мегабайтах и гигабайтах.

Пример:

```
--vmdisk_size=100gb,512mb,120gb
```

Если параметр не указан, то программное обеспечение воспроизведет размеры дисков исходной машины.

vmdisk_type

```
--vmdisk_type=<типы дисков>
```

Типы интерфейса создаваемых виртуальных дисков. Доступные значения: `ide` и `scsi`. Программа назначает каждое значение, указанное в параметре `--vmdisk_type`, соответствующему диску, указанному в параметре `--disk`. Если количество значений параметров `--disk` и `--vmdisk_type` отличаются, команда не будет выполнена.

Пример:

```
--vmdisk_type=ide,scsi,scsi
```

Если данный параметр не указан, программа назначит указанные ниже значения.

- На хосте ESX(i):
 - Если машина, для которой создана резервная копия, не имеет дисков IDE, то системному диску назначается значение `scsi`.
 - Если машина, для которой создана резервная копия, имеет хотя бы один диск IDE, то системному диску назначается значение `ide`.
- На хосте Hyper-V системному диску назначается значение `ide`.
- Несистемному диску назначается тип соответствующего диска исходной машины.

vmdisk_provisioning

```
--vmdisk_provisioning=<типы распределения ресурсов дисков>
```

Типы распределения ресурсов создаваемых виртуальных дисков. Доступные значения: `thick` и `thin`. Программа назначает каждое значение, указанное в параметре `--vmdisk_provisioning`,

соответствующему диску, указанному в параметре `--disk`. Если количества значений в параметрах `--disk` и `--vmdisk_provisioning` отличаются, команда не будет выполнена.

Пример:

```
--vmdisk_provisioning=thin,thin,thick
```

Если данный параметр не указан, программа назначит указанные ниже значения.

- Если создана резервная копия физической машины, то все диски имеют тип распределения ресурсов `thick`.
- Если создана резервная копия виртуальной машины, то данная программа воспроизводит типы распределения ресурсов дисков исходной машины.

3.2.3 `vmprovisioning_mode`

Формат, в котором хранятся виртуальные диски новой виртуальной машины.

3.2.3.1 Команды: `replicate vm` и `fallback vm`

```
--vmprovisioning_mode={thin|thick|original_vm}
```

Если параметр используется с командами `replicate vm` и `fallback vm`, будут доступны следующие значения:

- `thin`
Резервные копии будут храниться в формате экономного распределения ресурсов.
- `thick`
Резервные копии будут храниться в формате неэкономного распределения ресурсов.
- `original_vm` (по умолчанию)
Виртуальные диски будут храниться в таком же формате распределения, как и диски исходной виртуальной машины.

3.2.3.2 Команда: `finalize_vm_recovery`

```
--vmprovisioning_mode={thin|thick}
```

Если параметр используется с командой `finalize_vm_recovery`, будут доступны следующие значения:

- `thin` (по умолчанию)
Резервные копии будут храниться в формате экономного распределения ресурсов.
- `thick`
Резервные копии будут храниться в формате неэкономного распределения ресурсов.

3.2.4 vmresource_pool

```
--vmresource_pool=<path>
```

Параметр используется с командами [replicate vm](#), [fallback vm](#), и [mount vm](#). Параметр задает путь к пулу ресурсов или контейнеру vApp, в котором будет содержаться виртуальная машина. Обратите внимание, что путь не может начинаться с символа косой черты.

Пример

```
--vmresource_pool=resource_pool_1/vapp_name_1/resource_pool_2
```

3.2.5 vmnetwork

Сеть, к которой будет подключен сетевой адаптер виртуальной машины. Например, `--vmnetwork="VM Network"`.

Если этот параметр не указан в команде [mount vm](#), то программное обеспечение автоматически выберет одну из доступных сетей.

Если данный параметр не задан в команде [failover vm](#), реплика виртуальной машины не подключается к сети.

3.3 Доступ к приложениям

3.3.1 exchange_credentials

```
--exchange_credentials=<имя пользователя домена>,<пароль>,encrypted
```

Учетные данные для доступа к серверу Exchange. В этом параметре необходимо указать учетные данные пользователя домена. Имя пользователя имеет следующий формат: `<ДОМЕН>\<имя пользователя>` или `<имя пользователя>@<домен>`. У пользователя должно быть достаточно прав для выполнения нужной операции. Подробные сведения о правах см. в разделе Разрешения для резервного копирования и восстановления Exchange документа «Резервное копирование данных Microsoft Exchange Server».

Если указано значение третьего параметра (`encrypted`), это значит, что предыдущий пароль был зашифрован утилитой [encrypt](#).

В Windows Server 2012 R2 и более поздних версиях пользователь, указанный в параметре `--exchange_credentials`, должен отличаться от пользователя, указанного в параметре `--credentials`, который следует за параметром `--host`.

Пример

```
--host=exch_srv --credentials=user,pass1 --exchange_credentials=domain1\exch_user1,12345
```

3.3.2 instance

```
--instance=<имя экземпляра>
```

Параметр используется с командой `list mssql_databases`. Этот параметр определяет экземпляр, базы данных которого будут отображаться в списке. Если параметр не задан, выполнить команду не удастся.

3.3.3 items

```
--items=<items>
```

3.3.3.1 Элементы данных Microsoft Exchange Server

Для резервных копий данных Exchange этот параметр указывает элементы для резервного копирования или восстановления. Подробные сведения о формате значения см. в разделе "[Указание данных Microsoft Exchange Server](#)".

Команда: `backup exchange_database`

Если этот параметр используется в команде `backup exchange_database`, каждый элемент в значении параметра представляет собой имя базы данных.

Если параметр не задан, программа создаст резервную копию всех баз данных, расположенных на сервере Exchange.

Команда: `recover exchange_database`

Если этот параметр используется в команде `recover exchange_database`, каждый элемент в значении параметра представляет собой имя базы данных.

Если значение параметра `--target` равно `another_database` или `recovery_database`, параметр `--items` должен содержать только одну базу данных. Если значение параметра `--target` равно `original` или `disk`, в параметре `--items` можно указать несколько баз данных.

Если параметр не задан, программа восстановит все базы данных, содержащиеся в резервной копии.

Чтобы узнать имена баз данных, резервные копии которых созданы, используйте команду `list content`.

Команда: `recover exchange_mailbox`

В команде `recover exchange_mailbox` каждый элемент в значении параметра представляет собой путь внутри резервной копии к почтовому ящику, общей папке или вложенной папке. Если путь

заканчивается именем базы данных, программа восстановит все почтовые ящики или общие папки указанной базы данных.

Если параметр не задан, программа восстановит все почтовые ящики и общие папки, содержащиеся в резервной копии.

Чтобы узнать точные пути в резервной копии, используйте команду [list content](#).

3.3.3.2 Элементы данных Microsoft SQL Server

Для резервных копий данных Microsoft SQL Server этот параметр указывает базы данных и экземпляры для резервного копирования или восстановления. Подробные сведения о формате значения см. в разделе "[Указание данных SQL](#)".

Команда: `backup mssql_database`

В команде `backup mssql_database` каждый элемент в значении параметра представляет собой путь к базе данных или экземпляру.

Если параметр не указан, выполнить команду не удастся.

Команда: `recover mssql_database`

В команде `recover mssql_database` каждый элемент в значении параметра представляет собой путь внутри резервной копии к базе данных или экземпляру. Если параметр не указан, выполнить команду не удастся.

Чтобы узнать имена баз данных, резервные копии которых созданы, используйте команду [list content](#).

3.3.4 Указание данных Microsoft Exchange Server

Для доступа к базам данных, почтовым ящикам и папкам Exchange при создании их резервной копии или при их восстановлении из резервной копии используйте следующую нотацию.

3.3.4.1 База данных

<база_данных>

Пример:

```
"Mailbox Database"
```

3.3.4.2 Почтовый ящик или общая папка

<база данных> / <почтовый ящик>

Пример:

```
"Mailbox database/John P. Smith"
```

3.3.4.3 Папка почтового ящика

<база данных>/<почтовый ящик>/<папка1>/.../<папка N>

Пример:

```
"Mailbox database/John P. Smith/Inbox/Mails from Boss"
```

3.3.5 Указание данных SQL

Для доступа к базам данных Microsoft SQL Server используйте следующую нотацию.

```
<экземпляр>
```

Все базы данных указанного экземпляра.

```
<экземпляр>/<база_данных>
```

Указанная база данных указанного экземпляра.

```
<база_данных>
```

Если резервная копия содержит базы данных только одного экземпляра, можно указать только имя базы данных.

Примеры:

```
"My Instance"  
"My Instance/Accountants"  
Accountants
```

3.3.6 Доступ к экземпляру SQL Server

В Кибер Бэкап для подключения к экземпляру Microsoft SQL Server может использоваться проверка подлинности SQL Server или проверка подлинности Windows.

По умолчанию используется проверка подлинности Windows. Это означает, что для получения доступа к удаленной машине в программном обеспечении используются учетные данные, с которыми выполнена регистрация в Windows, или учетные данные, указанные после параметра `--host`.

Проверка подлинности SQL Server возможна только в том случае, если она включена в свойствах экземпляра. Чтобы подключиться к экземпляру с использованием проверки подлинности SQL Server, укажите параметр `--credentials` после параметра `--instance` или `--destination_instance`.

3.4 Расположение

3.4.1 loc

```
--loc=<path>
```

При резервном копировании это путь к хранилищу, в котором будет создана резервная копия. Для других операций это путь к хранилищу, в котором хранятся резервные копии.

Путь может быть указан в следующих форматах.

Тип хранения	Форматирование
Локальный путь (в Windows)	<привод>:\<папка>
Локальный путь (в Linux)	/<каталог 1>/.../<каталог N>
SMB	\\<сервер>\<папка>
NFS	nfs://<сервер>/<общая папка>:/<папка>
SFTP	sftp://<сервер>/<папка>/
Узел хранения Кибер Бэкап	bsp://<узел администратора>/<имя хранилища>
Зона безопасности	atis:///asz
Лента	atis:///tape?<GUID подключенной библиотеки>*

*Если используется этот формат, доступ к библиотеке ленточных носителей или ленточному устройству возможен только в случае, если они непосредственно подключены к управляемой машине. GUID этой библиотеки или устройства можно определить с помощью команды [list tape_libraries](#).

Для библиотеки ленточных носителей или диска, подключенных к узлу хранения, следует создать управляемое хранилище на этом узле хранения. Для доступа к такой библиотеке ленточных носителей или диску используйте формат `bsp://<узел хранения>/<имя хранилища>`.

3.4.2 arc

```
--arc=<archive name>
```

Имя архива. В значениях параметров учитывается регистр символов.

Параметры, обеспечивающие доступ к архиву, должны указываться в следующем порядке: `--loc`, `--credentials` (если требуется для доступа к хранилищу), `--arc`, `--password` (если архив уже защищен или будет защищен паролем).

Пример:

```
--loc=\\bkpsrv\backups --credentials=bkpuser,pass --arc=disk_archive --password=123
```

3.4.2.1 Ограничения для имен архивов

- Если используется параметр `--plain_archive` или создается резервная копия данных Microsoft Exchange Server (команда `backup exchange_database`), имя архива не может заканчиваться цифрой.
- При использовании параметра `--plain_archive` в файловых системах FAT16, FAT32 и NTFS не разрешается использовать следующие символы в имени файла: обратная косая черта (`\`), косая черта (`/`), двоеточие (`:`), звездочка (`*`), знак вопроса (`?`), кавычки (`"`), знак "меньше" (`<`), знак "больше" (`>`) и вертикальная линия (`|`).

3.4.2.2 Использование переменных в именах архивов

Когда резервное копирование нескольких машин выполняется одной командой резервного копирования, данные со всех этих машин сохраняются в одном хранилище. Резервная копия каждой машины помещается в отдельный архив. Имена архивов должны быть уникальны в пределах данного хранилища. В противном случае операция резервного копирования завершится неудачей.

Добавьте переменные в имена архивов, чтобы сделать их уникальными в пределах хранилища. Для команды `backup vm` имя архива должно содержать переменные `[Virtualization Server Type]` и `[Virtual Machine Name]`. Для других команд резервного копирования используйте переменную `[MachineName]`.

Также эти переменные можно использовать при резервном копировании одиночной машины, если для вас это практично или эффективно.

Примеры:

```
--arc="[Virtualization Server Type]_[Virtual Machine Name]_archive1" - для команды backup vm  
--arc=[MachineName]_archive1 - для команд backup disk и backup file
```

3.4.2.3 Указание архивов по именам файлов резервных копий

В этом параметре можно указать архив по имени файла резервной копии, которая принадлежит к архиву. Пример: `--arc=my_backup2.tib`.

Этот синтаксис является единственным способом доступа к архиву из командной строки, если метаданные этого архива утеряны. Если метаданные в порядке, параметр `--arc` относится ко всему архиву. Если метаданные утеряны, параметр `--arc` относится к цепочке резервных копий, содержащей указанную резервную копию. {cf16 (Цепочка резервных копий)—{cf16 это полная резервная копия и все зависимые от нее инкрементные и дифференциальные резервные копии.)}

Если этот синтаксис используется в команде, работающей с резервными копиями, все равно требуется указать параметр `--backup`.

Пример:

```
--arc=my_backup2.tib --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXX
```

Если параметр `--backup` не задан и метаданные архива в порядке, команда будет относиться к самой последней резервной копии архива. Если метаданные утеряны, команда будет относиться к самой последней резервной копии в цепочке резервных копий, содержащей указанную резервную копию.

3.4.3 backup

```
--backup=<backup ID>
```

Идентификатор резервной копии, с которой должна быть выполнена операция (например, резервная копия, из которой нужно восстановить данные).

Команды [export backup](#), [consolidate backup](#), [replicate backup](#) и [delete backup](#) позволяют указать несколько резервных копий.

Как правило, если параметр не указан, операция будет применена к последней резервной копии. Однако этот параметр должен указываться с командами [recover exchange_database](#) и [recover exchange_mailbox](#).

3.4.4 target

3.4.4.1 Команды: export archive, export backup, recover file, replicate backup

```
--target=<path>
```

В команде [recover file](#) этот параметр указывает локальную или сетевую папку, в которую будут восстановлены папки и файлы (целевую папку). Форматы значения параметра такие же, как в параметре `--loc`. Если параметр `--target` не задан, исходный путь будет восстановлен из резервной копии.

В команде [export archive](#), [export backup](#) или [replicate backup](#) параметр указывает хранилище, в которое будет экспортирован или реплицирован архив или резервная копия. Форматы значения параметра такие же, как в параметре `--loc`, за исключением `online://`, который не поддерживается в командах `export archive` и `export backup`. Если параметр `--target` не указан, выполнить команду не удастся.

3.4.4.2 Команда: recover exchange_database

```
--target={original|disk|another_database|recovery_database}
```

Ниже перечислены доступные значения параметра для команды [recover exchange_database](#):

- `original`
Программа восстановит выбранные базы данных в исходные расположения. Пути берутся из резервной копии.

- **disk**
Программа сохранит выбранные базы данных вместе с файлами журнала транзакций в локальную или сетевую папку. При использовании данного значения необходимо указать параметры `--disk_location`. При необходимости добавьте параметр `--credentials`.
- **another_database**
Программа восстановит выбранную базу данных в новую или существующую базу данных. В определенный момент времени может восстанавливаться только одна база данных.
При использовании данного значения необходимо указать параметры `--destination_database`. Если целевая база данных не существует, укажите также параметры `--database_location` и `--log_location`.
- **recovery_database**
Программа восстановит выбранную базу данных в базу данных восстановления. В определенный момент времени может восстанавливаться только одна база данных.
При восстановлении базы данных необходимо указать параметры `--database_location` и `--log_location`.

Если параметр не указан, выполнить команду не удастся.

3.4.4.3 Команда: `recover mssql_database`

```
--target={original|disk|another_instance}
```

Ниже перечислены доступные значения параметра для команды `recover mssql_database`:

- **original** (по умолчанию)
Программа восстановит выбранные базы данных в исходные расположения. Пути берутся из резервной копии.
В этом случае нельзя указать учетные данные для доступа к экземпляру SQL Server, на который будут восстановлены базы данных. Поэтому для подключения к экземпляру программа будет использовать проверку подлинности Windows. Если необходимо использовать проверку подлинности SQL Server, укажите значение `another_instance` вместе с исходным именем экземпляра, исходным путем к базе данных и параметром `--credentials`.
- **disk**
Программа сохранит выбранные базы данных вместе с файлами журнала транзакций в локальную или сетевую папку. При использовании данного значения необходимо указать параметры `--disk_location`. При необходимости добавьте параметр `--credentials`.
- **another_instance**
Программа восстановит выбранные базы данных в указанный экземпляр.
При использовании данного значения необходимо указать параметры `destination_instance` и `database_location`. Сведения о том, как указать учетные данные для доступа к Microsoft SQL Server, см. в разделе "[Доступ к экземпляру SQL Server](#)".

3.4.5 target_arc

```
--target_arc=<имя архива>
```

Имя целевого архива в командах [export archive](#), [export backup](#) и [replicate backup](#).

Если параметр используется с командой [export archive](#) или [export backup](#), имя должно быть уникальным в пределах целевого хранилища. Если там уже существует архив с таким именем или параметр не задан, выполнить команду не удастся.

Если параметр используется с командой [replicate backup](#) целевой архив уже существует, команда добавляет к нему резервную копию. В противном случае создается новый архив.

3.5 Диски и тома

3.5.1 disk

3.5.1.1 Команды: backup disk и backup vm

```
--disk=<номера дисков>
```

Параметр используется с командами [backup disk](#) и [backup vm](#) для указания дисков, подлежащих резервному копированию.

Используйте команду [list disks](#) для получения номеров доступных дисков и томов.

Параметры `--disk` и `--volume` можно использовать в одной командной строке, например:

```
--disk=1 --volume=E
```

Если ни параметр `--disk`, ни параметр `--volume` не заданы, программное обеспечение будет создавать резервные копии всех дисков машины.

3.5.1.2 Команды: recover disk, recover mbr, recover vm, create asz

```
--disk=<номер диска>
```

Команда, с которой используется параметр	Что означает параметр	Если параметр не задан
recover disk recover vm	Количество дисков для восстановления из резервной копии	Если задан параметр <code>--volume</code> , будет восстановлен этот том. В противном случае команда восстановит все диски, резервные копии которых имеются.

<code>recover mbr</code>	Количество дисков, чья запись MBR должна быть восстановлена из резервной копии.	Команда не будет выполнена.
<code>create asz</code>	Количество дисков, на которых должна быть создана Зона безопасности.	Команда не будет выполнена.

3.5.2 nt_signature

```
--nt_signature={auto|new|backup|existing}
```

Подпись NT – это запись, которая хранится в MBR диска. Она однозначно определяет диск в операционной системе.

При [восстановлении диска](#), содержащего системный том, вы можете выбрать, что делать с NT-подписью целевого диска. Укажите один из следующих параметров:

- `auto` (по умолчанию)
Программа сохранит подпись NT целевого диска, если она идентична подписи NT, сохраненной в резервной копии. (Другими словами, если восстановление диска выполняется на этот же диск.)
- `new`
Для целевого диска будет создана новая подпись NT.
- `backup`
Программа заменит подпись NT целевого диска на подпись из резервной копии.
- `existing`
Программа оставит подпись NT целевого диска без изменений.

3.5.3 volume

3.5.3.1 Команды: `backup disk` и `backup vm`

```
--volume=<номера томов>
```

Параметр используется с командами `backup disk` и `backup vm` указания томов, подлежащих резервному копированию.

Номера томов указываются в формате `<номер диска>-<номер тома>`. Например:

```
--volume=1-1,1-2
```

Динамические тома (в Windows) и логические тома (в Linux) указываются с префиксом DYN или по идентификаторам GUID. Например:

```
--volume=DYN1
--volume=e6ee6edc-d1ba-11d8-813e-806e6f6e6963
```

Чтобы создать резервные копии всех динамических томов или всех логических томов, укажите следующее:

```
--volume=DYN
```

Как базовые, так и динамические тома можно указывать по буквам. Например:

```
--volume=C
```

Допускается и смешанная запись. Например:

```
--volume=1-1,E,e6ee6edc-d1ba-11d8-813e-806e6f6e6963
```

Для просмотра номеров дисков и томов, букв томов и идентификаторов GUID используйте команду `list disks`. Для отображения полных идентификаторов GUID добавьте параметр `--output=raw`.

Параметры `--disk` и `--volume` можно использовать в одной команде. Например:

```
--disk=1 --volume=E
```

Если ни параметр `--disk`, ни параметр `--volume` не заданы, программное обеспечение будет создавать резервные копии всех дисков машины.

3.5.3.2 Команды: `recover disk`, `recover vm`, `mount`

```
--volume=<номер тома>
```

Команда, с которой используется параметр	Что означает параметр	Если параметр не задан
<code>recover disk</code> <code>recover vm</code>	Том, данные которого должны восстанавливаться из резервной копии. С помощью команды <code>recover disk</code> можно указать несколько томов.	Если указан параметр <code>--disk</code> , диск будет восстановлен. В противном случае команда восстановит все диски, резервные копии которых имеются.
<code>mount</code>	Том, подключаемый из резервной копии. Можно указать несколько томов.	Команда не будет выполнена.

Номера томов указываются в формате <номер диска>-<номер тома>. Например:

```
--volume=1-1,1-2
```

Динамические тома (в Windows) и логические тома (в Linux) указываются с префиксом DYN. Например:

```
--volume=DYN1
```

Чтобы восстановить резервные копии всех динамических томов или всех логических томов, укажите следующее:

```
--volume=DYN
```

Как базовые, так и динамические тома можно указывать по буквам. Например:

```
--volume=C
```

Допускается и смешанная запись. Например:

```
--volume=1-1,E,DYN1
```

Для просмотра дисков и томов, содержащихся в резервной копии, используйте команду [list content](#).

3.5.3.3 Команда: create asz

```
--volume={<номера томов>|all}
```

В команде [create asz](#) параметр задает тома, за счет которых будет выделено свободное пространство для Зоны безопасности, если нераспределенного пространства на указанном диске недостаточно. Свободное пространство будет выделено пропорционально размеру каждого тома. Если указано значение `--volume=all`, свободное пространство будет взято со всех томов указанного диска.

Если данный параметр не указан, для Зоны безопасности будет использоваться только незанятое пространство.

3.5.3.4 Команда: resize asz

```
--volume={<номера томов>|all}
```

При использовании команды [resize asz](#) для увеличения размера Зоны безопасности, программа будет работать, как описано ранее для команды `create asz`.

При использовании этой команды для уменьшения размера Зоны безопасности, параметр задает тома, к которым будет добавлено свободное пространство. Пространство будет распределено

между томами поровну. Если указан параметр `--volume=all`, свободное пространство будет добавлено ко всем томам диска, на котором расположена зона. Если параметр `--volume` не указан, освобожденное пространство становится нераспределенным.

3.5.3.5 Команда: `delete asz`

```
--volume=<номера томов>
```

В команде `delete asz` параметр задает тома, к которым будет добавлено свободное пространство после удаления Зоны безопасности. Пространство будет распределено между томами поровну. Если данный параметр не указан, освобожденное пространство становится нераспределенным.

3.5.4 `start`

```
--start=<смещение>{s|kb|mb|gb}
```

Этот параметр указывает начальное положение восстанавливаемого тома. Если единицы измерения не указаны, смещение измеряется в мегабайтах (mb).

Используйте этот параметр с командами `recover disk` и `recover vm` при восстановлении тома на нераспределенное пространство жесткого диска.

Параметры `--start` и `--target_volume` – взаимоисключающие. Если указать оба этих параметра, произойдет ошибка.

3.5.5 `size`

```
--size=<размер тома>{s|kb|mb|gb}
```

Параметр указывает новый размер восстанавливаемого тома. Если единицы измерения не указаны, размер измеряется в мегабайтах (mb).

Используйте параметр с командами `recover disk` и `recover vm`, если требуется изменить размер тома во время восстановления.

3.5.6 `mbr_disk`

```
--mbr_disk=<номер диска>
```

Номер диска, основная загрузочная запись (MBR) которого будет восстановлена из резервной копии. Параметр используется с командой `recover disk` для восстановления MBR вместе с восстановлением тома.

Обычно восстановление MBR выполняется в следующих случаях:

- При переносе машины на отличающееся оборудование.
- При восстановлении специальных загрузчиков или загрузчиков систем, отличных от Windows. Кибер Бэкап автоматически обновляет загрузчики Windows после восстановления тома, поэтому необходимости в восстановлении MBR нет, если она не повреждена.

3.5.7 target_mbr_disk

```
--target_mbr_disk=<номер диска>
```

Диск, на котором основная загрузочная запись задана в параметре `--mbr_disk`, будет восстановлен. Параметр используется с командой `recover disk` для восстановления MBR вместе с восстановлением тома. Если параметр не указан, выполнить команду не удастся.

3.6 Параметры резервной копии

3.6.1 archive_format

```
--backup_format={always_incremental|standard}
```

Этот параметр определяет формат резервной копии в командах `backup disk` и `backup vm`.

Если этот параметр имеет значение `standard` или не указан, то каждая резервная копия, созданная с помощью этой команды, сохраняется в отдельный TIB-файл. Тип резервной копии (полная, инкрементная, дифференциальная) определяется параметром `--backuptype`.

Если этот параметр имеет значение `always_incremental`, то начальная полная резервная копия и последующие инкрементные (созданные с помощью этой же команды) сохраняются в один TIB-файл. Параметр `--backuptype` игнорируется.

3.6.1.1 Ограничения формата «Всегда инкрементный» («Один файл»)

- Если этот параметр имеет значение `always_incremental`, а для параметра `--loc` задано одно из указанных ниже хранилищ, резервное копирование завершится ошибкой.
 - Общие папки NFS
 - Зона безопасности
 - Съёмные устройства не работают в режиме "Фиксированный диск".
- Если этот параметр имеет значение `always_incremental` и при этом указан параметр `--split`, резервное копирование завершится ошибкой.
- `consolidate backup` Команды `consolidate backup` и `convert full` не могут обрабатывать резервные копии в формате одного файла.

3.6.2 backuptype

Тип резервной копии. Если не указано, используется значение `full`.

3.6.2.1 Команды: backup disk, backup file, backup vm

Если параметр используется с командами `backup disk`, `backup file` и `backup vm`, он будет иметь следующий формат:

```
--backuptype={full|incremental|differential}
```

3.6.2.2 Команда: backup mssql_database

Если параметр используется с командой `backup mssql_database`, он будет иметь следующий формат:

```
--backuptype={full|incremental}
```

3.6.3 cleanup

```
--cleanup
```

С этим параметром программа очистит пространство для создаваемой резервной копии путем удаления старых резервных копий. Если этот параметр не задан и в месте назначения недостаточно свободного пространства, программа предлагает вам освободить дисковое пространство вручную.

Этот параметр не работает, если резервная копия создается на диске RDX или флэш-накопителе USB в [режиме съемного носителя](#).

3.6.3.1 Алгоритм очистки

Очистка архива будет выполняться только во время резервного копирования и только при недостатке свободного пространства, необходимого для выполнения операции. Программа будет действовать следующим образом.

- Удаление самых старых полных резервных копий со всеми зависимыми инкрементными/дифференциальными резервными копиями.
- Если осталась только одна полная резервная копия и выполняется полное резервное копирование, последняя полная резервная копия будет удалена со всеми зависимыми инкрементными/дифференциальными резервными копиями.
- Если имеется единственная полная резервная копия и выполняется инкрементное или дифференциальное резервное копирование, появится сообщение об ошибке в связи с нехваткой свободного места.

3.6.4 Комментарии

3.6.4.1 archive_comment

```
--archive_comment=<комментарии>
```

Комментарии для архива, указанного в параметре `--arc`. Чтобы увидеть комментарии для архивов, используйте команду `list archives` с параметром `-a`.

3.6.4.2 backup_comment

```
--backup_comment=<комментарии>
```

Комментарии для резервной копии, указанной в параметре `--backup`. Чтобы увидеть комментарии для резервных копий, используйте команду `list backups`.

3.6.5 copy_only

```
--copy_only
```

Параметр используется с командой `backup exchange_database`.

Метод резервного копирования без усечения журнала позволяет создавать полные резервные копии, не усекая файлы журнала транзакций. С помощью этого метода можно получить полную резервную копию, не прерывая другие выполняемые операции резервного копирования.

Резервные копии без усечения журнала можно легко поместить в удаленное хранилище для тестирования, анализа или других целей.

3.6.6 exclude

Параметр используется с командами `backup disk`, `backup file` и `backup vm`.

3.6.6.1 exclude_names

```
--exclude_names=<names>
```

Файлы и папки, которые следует исключить из резервной копии. Например, `c:\pagefile.sys`, `c:\hiberfil.sys`.

3.6.6.2 exclude_mask

```
--exclude_mask=<masks>
```

Маски для выбора файлов, исключаемых из резервной копии. Дополнительные сведения см. в описании параметра [exclude](#), которое используется в команде `recover file`.

3.6.6.3 exclude_system

```
--exclude_system
```

В файловых системах, поддерживаемых ОС Windows, ввод этого параметра позволяет пропускать файлы и папки с атрибутом **Системный**. Если папка имеет атрибут **Системный**, все ее содержимое (включая файлы, не имеющие атрибута **Системный**) будет исключено.

3.6.6.4 exclude_hidden

```
--exclude_hidden
```

Введите этот параметр, чтобы пропустить файлы и папки, которые имеют атрибут **Скрытый** (для файловых систем, которые поддерживаются в Windows) или которые начинаются с точки (.) (для файловых систем в ОС Linux, таких как Ext2 и Ext3). Если папка скрыта, то все ее содержимое, включая нескрытые файлы, будет исключено.

3.6.7 fixed_drive

```
--fixed_drive
```

Этот параметр используется с командами резервного копирования, только если место назначения резервной копии (заданное параметром `--loc`) является диском RDX или флэш-накопителем USB.

Если параметр указан, устройство будет использоваться как фиксированный диск. В противном случае устройство будет использоваться как съемный носитель.

В следующей таблице приведены различия между режимами.

Функциональные возможности	Фиксированный диск	Съемный носитель
Если для продолжения резервного копирования недостаточно места, программа предложит...	...освободить место на диске вручную.	...вставить новый носитель.
Упрощенное именование файлов резервных копий...	...недоступно, даже если задан параметр <code>--plain_archive</code>используется всегда, даже если не задан параметр <code>--plain_archive</code> .
Можно создать архив с несколькими полными	Да	Нет. Перед созданием новой полной резервной копии программное обеспечение удалит архив

резервными копиями.		полностью и начнет создавать новый.
Параметр <code>--cleanup</code> действует.	Да	Нет. Архив содержит только одну полную резервную копию, которую нельзя удалить.
Вы можете удалить любую резервную копию из любого архива.	Да	Нет. Можно удалить только резервные копии без зависимостей.

В Linux параметр действует, если устройство определяется по имени (например, `sdf:/`). Если устройство обозначается точкой подключения (например, `/mnt/backup`), оно ведет себя как фиксированный диск.

С командами `backup vm` или `backup exchange_database` устройство всегда используется как фиксированный диск, поэтому этот параметр игнорируется.

3.6.8 include

```
--include=<пути>
```

Файлы или папки, которые должны быть включены в резервную копию. Параметр используется с командой `backup file`.

3.6.9 mssql_truncate_logs

```
--mssql_truncate_logs
```

Параметр используется с командой `backup mssql_database`.

Если этот параметр указан, будет выполняться усечение журнала Microsoft SQL Server после каждого полного или инкрементного резервного копирования. Усечение происходит, только если метаданные SQL Server были успешно собраны во время резервного копирования.

Не указывайте этот параметр, если для резервного копирования данных SQL Server вы используете приложение стороннего производителя, например, компонент для резервного копирования и восстановления SQL Server.

3.6.10 plain_archive

```
--plain_archive
```

Включает упрощенное именование файлов резервных копий.

С этим параметром полные резервные копии получают имена по имени архива (значение параметра `--arc`; например: `МоиДанные.tib`). Имена инкрементных и дифференциальных резервных копий имеют индекс, например: `МоиДанные2.tib`, `МоиДанные3.tib`. Перед созданием новой полной резервной копии программное обеспечение удалит архив полностью и начнет создавать новый.

Этот параметр полезен в следующих случаях.

- Если требуется создать переносной образ машины на съемном носителе.
- Если планируется переносить резервные копии в другое хранилище с помощью сценария.
- Если требуется такая ротация жестких дисков USB, чтобы на каждом диске хранилась отдельная полная резервная копия или все резервные копии, созданные в течение недели.

Без этого параметра у каждой резервной копии будет свое уникальное имя файла с отметкой точного времени и указанием типа резервной копии, например МоиДанные_2010_03_26_17_01_38_960D.tib. Это стандартное именование файлов позволяет использовать более широкий спектр мест назначения резервных копий и схем резервного копирования.

Если резервная копия создается на [съемном устройстве](#), параметр `--plain_archive` не требуется. Вместо этого параметр `--fixed_drive` определяет, какая схема именования должна использоваться – стандартная или упрощенная.

3.6.10.1 Ограничения

Не указывайте параметр `--plain_archive` в следующих командах:

- [backup vm](#)
- [backup exchange_database](#)
- Любая команда, которая выполняет резервное копирование в Зону безопасности.

Не применяйте указанные ниже команды к резервным копиям с упрощенными именами:

- [replicate backup](#)
- [convert full](#)

Ограничения для имен архивов

- Имя архива не может заканчиваться цифрой.
- В файловых системах FAT16, FAT32 и NTFS не разрешается использовать следующие символы в имени файла: обратная косая черта (`\`), косая черта (`/`), двоеточие (`:`), звездочка (`*`), знак вопроса (`?`), кавычки (`"`), знак "меньше" (`<`), знак "больше" (`>`) и вертикальная линия (`|`).

3.6.11 raw

```
--raw
```

Параметр используется с командами [backup disk](#) и [backup vm](#). Используйте этот параметр для создания резервной копии диска (тома) с неизвестной или неподдерживаемой файловой системой. В этом случае будет посекторно скопировано все содержимое диска или тома. Без этого параметра в резервную копию включаются только сектора с данными.

3.6.12 Параметры резервного копирования

3.6.12.1 cbt_mode

```
--cbt_mode={on|off}
```

Этот параметр определяет, будет ли использоваться технология Changed Block Tracking (CBT) при выполнении инкрементного или дифференциального резервного копирования.

Технология CBT ускоряет процесс резервного копирования. Изменения в содержимом диска непрерывно отслеживаются на уровне блоков. При запуске резервного копирования изменения могут быть сразу сохранены в резервной копии.

Доступные значения параметров

- on (по умолчанию)
Кибер Бэкап автоматически включает CBT для каждой виртуальной машины, для которой создана резервная копия. Окончательные настройки CBT определяют использование CBT во время резервного копирования и сохраняются после завершения резервного копирования.
- off
Кибер Бэкап не использует CBT.

Ограничения

Из-за ограниченной поддержки CBT в VMware vSphere использование CBT невозможно в следующих случаях:

- Версия виртуальной машины старше версии 7.
- К виртуальной машине подключен RDM-диск в режиме физической совместимости.
- На виртуальной машине есть диск, подключенный к общей виртуальной шине SCSI.
Использование CBT для диска возможно только в случае, если настройка **SCSI Bus Sharing** имеет значение **None**.

В отличие от VMware vSphere, присутствие моментальных снимков не является ограничением для использования CBT в Кибер Бэкап.

3.6.12.2 compression

```
--compression={none|normal|high}
```

Уровень сжатия данных. Если не указано, используется значение normal.

3.6.12.3 encryption

```
--encryption={none|aes128|aes192|aes256}
```

Алгоритм шифрования архива. Если не указано, используется значение `popе`.

Этот параметр нельзя использовать без параметра `--password`.

3.6.12.4 fast

```
--fast
```

Определяет, каким образом выявляется изменение файла: по размеру файла и отметке времени либо путем сравнения содержимого файла с тем, что хранится в архиве. С помощью этого параметра можно ускорить создание инкрементных и дифференциальных резервных копий на уровне дисков.

Если он указан, программа определяет, изменен ли файл, по размеру, дате и времени последнего изменения файла.

Если не указан, программа будет сравнивать все содержимое файла с тем, что хранится в архиве.

3.6.12.5 hdd_speed

```
--hdd_speed=<скорость>{kb|p}
```

Скорость записи данных, резервная копия которых создается, на жесткий диск.

Этот параметр доступен только в случае, если местом назначения резервной копии (значение параметра `--loc`) является (фиксированный) жесткий диск машины, резервная копия которой создается. Для других хранилищ этот параметр пропускается.

Значение параметра `<скорость>` должно быть положительным числом. Если используется единица измерения `kb`, скорость измеряется в килобайтах в секунду. Если единица измерения – `p` или не указана, скорость измеряется как процент от максимальной скорости ввода-вывода целевого жесткого диска.

Если этот параметр не задан, использование жесткого диска неограниченно (как если бы вы ввели `--hdd_speed=100p`).

Примеры:

`--hdd_speed=500kb` – скорость записи данных будет равна 500 КБ в секунду.

`--hdd_speed=50p` или `--hdd_speed=50` – скорость записи данных будет равна 50 % от максимальной скорости.

3.6.12.6 ignore_bad_sectors

```
--ignore_bad_sectors
```

Используйте этот параметр для резервного копирования диска, который быстро выходит из строя, без вмешательства пользователя. Без этого параметра программа просит вмешательства

пользователя каждый раз, когда в ходе резервного копирования обнаруживается поврежденный сектор. Это поведение не меняется даже в случае, если включен [режим без вывода сообщений](#).

3.6.12.7 multi_volume_snapshot

```
--multi_volume_snapshot={true|false}
```

Этот параметр работает только в операционных системах Windows.

Параметр используется с командой [backup disk](#). Этот параметр используется также с командой [backup file](#), если указан параметр [--snapshot](#).

Параметр определяет, одновременно или последовательно создаются моментальные снимки нескольких томов.

Если значение равно true или если параметр не указан, моментальные снимки всех томов резервной копии будут создаваться одновременно. Используйте этот параметр для создания синхронизированных по времени резервных копий данных, расположенных на нескольких томах, например в базе данных Oracle.

Если значение параметра равно false, моментальные снимки томов будут создаваться последовательно. В результате, если данные расположены на нескольких томах, полученные в результате резервные копии могут быть не синхронизированы по времени.

3.6.12.8 network_speed

```
--network_speed=<speed>{kb|p}
```

Скорость передачи по сети копируемых данных.

Этот параметр используется, если место назначения резервной копии (значение параметра [--loc](#)) является расположением в сети. Для других типов расположения этот параметр игнорируется.

Параметр определяет величину пропускной способности сетевого подключения, которая выделена для передачи копируемых данных. Если параметр не указан, программа использует всю пропускную способность сети, которую она может получить при передаче копируемых данных. Часть пропускной способности сети можно зарезервировать для других сетевых операций.

Значение параметра <скорость> должно быть положительным числом. Если используется единица измерения kb, скорость измеряется в килобайтах в секунду. Если используется единица измерения p или она не указана, скорость измеряется как процент от оцениваемой максимальной скорости сетевого подключения.

Примеры:

`--network_speed=500kb` – скорость передачи данных составляет 500 килобайт в секунду.

`--network_speed=50p` или `--network_speed=50` – скорость передачи данных составляет 50 % от оценочной максимальной скорости.

3.6.12.9 Команды до и после захвата данных

pre_cmd

```
--pre_cmd=<команда>
```

Команда до захвата данных. В значении параметра указывается путь к пакетному файлу, содержащему нужную команду с параметрами.

Используйте этот параметр для приостановки работы базы данных или приложения на короткое время, чтобы создать моментальный снимок данных, резервная копия которых создается. При приостановке базы данных все запущенные транзакции завершаются, чтобы предотвратить потерю целостности данных. Если задан этот параметр, необходимо также задать параметр --post_cmd.

Пример:

```
--pre_cmd=c:\temp\pre_cmd.bat
```

где содержимое пакетного файла –

- "net stop MSSQLSERVER"

post_cmd

```
--post_cmd=<команда>
```

Команда после захвата данных. В значении параметра указывается путь к пакетному файлу, содержащему нужную команду с параметрами.

Используйте этот параметр для возобновления работы базы данных или приложения после завершения захвата данных.

Пример:

```
--post_cmd=c:\temp\post_cmd.bat
```

где содержимое пакетного файла –

- "net start MSSQLSERVER"

3.6.12.10 snapshot

```
--snapshot={always|possible|none}
```

Определяет, выполнять ли [резервное копирование файлов](#) (один за другим) или делать моментальный снимок данных.

Доступны следующие значения параметра:

- possible (по умолчанию)

По возможности создавать моментальный снимок. Прямое резервное копирование файлов, если создание моментального снимка невозможно.

- none

Не создавать моментальный снимок. Всегда выполнять прямое резервное копирование файлов. Попытка резервного копирования файлов, открытых с монопольным доступом, приведет к ошибке чтения. Кроме того, файлы в резервной копии могут быть не синхронизированы по времени.

- always

Всегда создавать моментальный снимок. Использование моментального снимка позволяет выполнить резервное копирование всех локальных файлов. К ним относятся и файлы, открытые для монопольного доступа. Все файлы в резервной копии будут сохранены в состоянии на данный момент времени. Если моментальный снимок не может быть сделан, резервное копирование завершится ошибкой.

3.6.12.11 split

```
--split=<размер>
```

Если этот параметр задан, резервная копия будет разделена на несколько файлов указанного размера (в МБ). Если параметр не задан, программа разделит резервную копию, если потребуется. Это может быть случай, когда резервная копия размещается на съемных носителях или на дисках с файловыми системами FAT16 и FAT32, которые имеют ограничение на размер файла – соответственно 2 ГБ и 4 ГБ.}

3.6.12.12 use_vss

```
--use_vss={auto|software_auto|acronis|native|software|hardware|none}
```

Служба VSS оповещает VSS-совместимые приложения о предстоящем запуске резервного копирования. Таким способом достигается согласованное состояние всех данных, используемых такими приложениями. Затем служба VSS сообщает поставщику моментальных снимков о необходимости создать моментальный снимок. Можно выбрать поставщика моментальных снимков, который будет использоваться службой VSS при создании моментальных снимков.

Доступные значения параметра указаны ниже. Если моментальный снимок невозможно создать ни одним из указанных поставщиков, Кибер Бэкап не будет использовать службу VSS. Вместо

этого моментальный снимок будет создан с использованием собственного драйвера диспетчера моментальных снимков (snapman.sys).

- auto
Служба VSS будет использовать аппаратного поставщика, поддерживающего исходный том. Если такой поставщик не будет найден, то вместо него VSS попытается использовать программного поставщика, программного поставщика теневого копирования (Microsoft) и поставщика Киберпротект VSS.
- software_auto
VSS будет использовать любого доступного программного поставщика. Если такой поставщик не будет найден, то вместо него VSS попытается использовать программного поставщика теневого копирования (Microsoft) и поставщика Киберпротект VSS.
- cyberprotect
VSS будет использовать поставщика Киберпротект VSS.
- native (по умолчанию)
Служба VSS будет использовать программного поставщика теневого копирования (Microsoft).
- software
Служба VSS будет использовать любого программного поставщика, поддерживающего исходный том.
- hardware
Служба VSS будет использовать аппаратного поставщика, поддерживающего исходный том.
- none
Выберите это значение, если база данных несовместима с VSS. Кибер Бэкап создаст моментальный снимок, используя собственный драйвер диспетчера моментальных снимков (snapman.sys). Процесс создания моментальных снимков ускорится, но согласованность данных приложений, в которых имеются незавершенные транзакции, не гарантируется.

3.7 Параметры восстановления

3.7.1 autorename

```
--autorename
```

Параметр используется с командой `recover mssql_database`. Этот параметр разрешает переименование баз данных, имена которых совпадают с именами в целевом экземпляре. Восстановленная база данных будет иметь следующее имя: <исходное имя базы данных>-Recovered. Если база данных с таким именем уже существует, восстановленной базе данных будет присвоено следующее имя: <исходное имя базы данных>-Recovered (<порядковый номер>).

Примеры: MyDatabase-Recovered, MyDatabase-Recovered (2).

Если параметр `--autorename` не задан, результат выполнения команды зависит от параметра `--overwrite`. Если параметр `--overwrite` задан, команда перезапишет существующую базу данных. В противном случае база данных будет пропущена при восстановлении.

Если указаны и параметр `--autorename`, и параметр `--overwrite`, возникнет ошибка.

3.7.2 database

```
--database=<имя_базы_данных>
```

Имя базы данных, которую требуется восстановить.

Параметр полезен в случае, если значение параметра `--target` равно `recovery_database`.

3.7.3 database_location

```
--database_location=<локальный_путь>
```

3.7.3.1 Команда: recover exchange_database

Папка на сервере Exchange, в которую должна быть восстановлена база данных.

Этот параметр используется с командой `recover exchange_database` в следующих случаях:

- Если значение параметра `--target` равно `another_database`, а целевой базы данных не существует.
- Если значение параметра `--target` равно `recovery_database`.

3.7.3.2 Команда: recover mssql_database

Папка на SQL-сервере, в которую будут записаны файлы восстановленной базы данных.

Этот параметр используется с командой `recover mssql_database`, если значение параметра `--target` равно `another_instance`.

Если параметр не указан, выполнить команду не удастся.

3.7.4 database_state

```
--database_state={recovery|norecovery|standby}
```

Состояние восстановленной базы данных. Параметр используется с командой `recover mssql_database`.

Доступны следующие значения параметра:

- `recover` (по умолчанию)

После завершения восстановления база данных будет готова к использованию. Пользователи будут иметь к ней полный доступ. Программа выполнит откат всех незафиксированных транзакций восстановленной базы данных, хранящихся в журналах транзакций. Вы не сможете восстановить дополнительные журналы транзакций из резервных копий в собственном формате Microsoft SQL.

- `norecovery`

Использовать базу данных после завершения восстановления будет невозможно.

Пользователи не будут иметь к ней доступа. Программа сохранит все незафиксированные транзакции восстановленной базы данных. Вы сможете восстановить дополнительные журналы транзакций из резервных копий в собственном формате Microsoft SQL и таким образом достичь нужной точки восстановления.

- `standby`

После завершения восстановления база данных будет доступна пользователям только для чтения. Программа выполнит откат всех незафиксированных транзакций. Однако действия по откату будут сохранены во временный резервный файл, чтобы можно было вернуть базу данных в состояние до восстановления.

Значение параметра `standby` используется, в основном для обнаружения момента времени, когда произошла ошибка SQL Server.

В случае восстановления системной базы данных этот параметр пропускается. Системные базы данных всегда восстанавливаются в состоянии `recover`.

3.7.5 `destination_database`

```
--destination_database=<база данных>
```

Этот параметр используется с командой `recover exchange_database`, если значение параметра `--target` равно `another_database`.

Параметр указывает базу данных, в которую будет восстановлена база данных, заданная параметром `--items`. Существующая база данных может быть перезаписана только в случае, если указан параметр `--overwrite`. Если указанная база данных не существует, она будет создана.

Подробные сведения о формате значения см. в разделе "[Указание данных Microsoft Exchange Server](#)".

Если параметр не указан, выполнить команду не удастся.

3.7.6 `destination_instance`

```
--destination_instance=<instance name>
```

Параметр используется с командой `recover mssql_database`, только если параметру `--target` задано значение `another_instance`.

Параметр указывает экземпляр, где будут восстановлены базы данных, указанные в параметре `--items`.

Если параметр не задан или введено несуществующее имя экземпляра, выполнить команду не удастся.

3.7.7 disk_location

```
--disk_location=<path>
```

Локальная или сетевая папка, в которой будут сохранены восстановленные элементы данных. Параметр используется с командами `recover exchange_database` и `recover mssql_database`, только если параметру `--target` задано значение `disk`.

Если параметр не задан, команда не будет выполнена.

3.7.8 exclude

```
--exclude=<файлы, папки и маски>
```

Файлы и папки, которые следует исключить при восстановлении. Можно либо явно задать файлы и папки, либо использовать подстановочные знаки.

Примечание

Исключения переопределяют выбор восстанавливаемых элементов данных. Например, если выбрать восстановление файла `MyFile.tmp`, но при этом исключить все TMP-файлы, файл `MyFile.tmp` не будет восстановлен.

Укажите имя файла или папки, например `Document.txt`.

Как в Windows, так и в Linux имена не зависят от регистра. Например, если исключить все файлы с расширением `.tmp` и папки `Temp`, будут также исключены все файлы с расширениями `.Tmp` и `.TMP` и папки `TEMP`.

Можно использовать подстановочные знаки «*» и «?».

- Звездочка (*) замещает 0 или более символов. Например, `Doc*.txt` включает такие файлы, как `Doc.txt` и `Document.txt`.
- Знак вопроса (?) заменяет только один символ. Например, `Doc?.txt` включает такие файлы, как `Doc1.txt` и `Docs.txt`, но не файлы `Doc.txt` или `Doc11.txt`.

Примеры исключений

Критерий	Пример	Описание
По имени	F.log	Исключает все файлы с именем «File1.log».
	F	Исключает все папки с именем «F».

По маске (*)	*.log F*	Исключает все файлы с расширением LOG. Исключает все файлы и папки с именами, начинающимися с «F» (например, папки F, F1 и файлы F.log, F1.log)
По маске (?)	F???.log	Исключает все файлы с расширением LOG и именем, состоящим из пяти символов и начинающимся с «F».

3.7.9 ext2_3

```
--ext2_3
```

Если параметр указан, файловая система будет преобразована из Ext2 в Ext3. Параметр используется с командами [recover disk](#) и [recover vm](#). Без этого параметра восстановленный том наследует файловую систему из резервной копии.

3.7.10 fat16_32

```
--fat16_32
```

Если параметр указан, файловая система будет преобразована из FAT16 в FAT32. Параметр используется с командами [recover disk](#) и [recover vm](#). Без этого параметра восстановленный том наследует файловую систему из резервной копии.

Параметр рекомендуется использовать, если размер тома после восстановления, вероятнее всего, превысит 2 ГБ.

3.7.11 file

```
--file=<пути>
```

Файлы и папки, восстанавливаемые из резервной копии на уровне файлов. Если параметр не указан, восстанавливается все содержимое резервной копии.

Можно отключить восстановление определенных файлов и папок с помощью параметра [--exclude](#).

Файл или папка, указанные в обоих параметрах [--file](#) и [--exclude](#) будут восстановлены.

3.7.12 log_location

```
--log_location=<локальный путь>
```

Папка на сервере Exchange, в которую будут восстанавливаться файлы журнала транзакций.

Этот параметр используется с командой [recover exchange_database](#) в случае, если значение параметра [--target](#) равно [another_database](#), а целевой базы данных не существует.

Если параметр не указан, операцию выполнить не удастся.

3.7.13 original_date

```
--original_date
```

Параметр используется с командой [recover file](#). Восстановление исходной даты и времени файлов из резервной копии. Если параметр не задан, присваиваются текущие дата и время.

3.7.14 overwrite

3.7.14.1 Команда: recover file

```
--overwrite={always|older|never}
```

В команде [recover file](#) этот параметр указывает, что делать, если программа обнаружит в целевой папке файл с таким же именем, как в резервной копии.

Доступны следующие значения параметра:

- `always` (по умолчанию) – дает файлу из резервной копии приоритет над файлом на жестком диске.
- `older` – приоритет получает самое позднее изменение файла независимо от того, находится файл в резервной копии или на диске.
- `never` – файл на жестком диске имеет приоритет над файлом из резервной копии.

Если перезапись файлов включена, ее можно отменить для определенных файлов, [исключив их](#) из операции восстановления.

3.7.14.2 Команды: recover exchange_database, recover exchange_mailbox, recover mssql_database

```
--overwrite
```

В команде [recover exchange_database](#) этот параметр разрешает перезапись существующей базы данных (если перезапись разрешена в свойствах выбранных баз данных). Если параметр не задан, а целевая база данных существует, выполнить операцию не удастся.

В команде [recover exchange_mailbox](#) этот параметр разрешает перезапись элементов (сообщений электронной почты, событий календаря, контактов, заданий и т. п.) с тем же идентификатором, что и в резервной копии. Если параметр не задан, такие элементы в целевом почтовом ящике будут пропущены.

Примечание

Если одни и те же элементы восстанавливаются несколько раз, при каждом последующем восстановлении они будут дублироваться, так как исходные идентификаторы элементов меняются после перезаписи.

В команде `recover mssql_database` параметр разрешает перезапись баз данных с теми же именами, что и в резервной копии. Если параметр не задан, результат выполнения команды зависит от параметра `--autorename`. Если параметр `--autorename` присутствует, команда переименует восстановленную базу данных. В противном случае база данных будет пропущена при восстановлении. Если указаны и параметр `--autorename`, и параметр `--overwrite`, возникнет ошибка.

3.7.15 power_on

```
--power_on
```

Включение целевых виртуальных машин после окончания восстановления.

3.7.16 preserve_mbr

```
--preserve_mbr
```

Если том восстанавливается поверх уже существующего тома, целевой том удаляется с диска вместе с соответствующей записью в MBR целевого диска. Затем, если этот параметр задан, запись восстановленного тома занимает самую верхнюю пустую позицию в MBR целевого диска. Таким образом, MBR целевого диска сохраняется. Если этот параметр не задан, запись восстановленного тома займет в MBR ту же позицию, что была в MBR исходного диска, сохраненного в резервной копии. Если на целевом диске эта позиция занята, то существующая запись перемещается в другую позицию.

3.7.17 recover_absolute_path

```
--recover_absolute_path
```

Параметр используется с командой `recover file`. Восстанавливает полные пути к файлам и папкам. Полные пути не используются, если они не указаны.

Пример

Сделав резервную копию папки `My folder`, которая находится по адресу `C:\My data\Dir1`, вы сейчас восстанавливаете эту папку из последней резервной копии в `D:\Sample\Dir2`.

```
recover file --loc=E:\my_backups --arc=my_archive --file="My folder" --target=D:\Sample\Dir2
```

Параметр `--recover_absolute_path` не указан. Восстановленная папка будет находиться по адресу `D:\Sample\Dir2\My folder`.

```
recover file --loc=E:\my_backups --arc=my_archive --file="My folder" --target=D:\Sample\Dir2 --recover_absolute_path
```

Параметр `--recover_absolute_path` указан. Восстановленная папка будет находиться по адресу `D:\Sample\Dir2\Drive(C)\My data\Dir1\My folder`.

3.7.18 recovery_mode

```
--recovery_mode={auto|incremental_with_snapshot|incremental|full}
```

Определяет метод восстановления диска или тома на [физическую](#) или [виртуальную машину](#).

Доступны следующие значения параметра:

- `auto` (по умолчанию)
При восстановлении на исходную виртуальную машину программа выберет инкрементный режим. В противном случае будет использоваться полный режим.
- `incremental_with_snapshot`
Это значение действует только при восстановлении виртуальных машин. Этот режим обеспечивает самое быстрое восстановление.
При восстановлении на виртуальную машину VMware: Программа использует моментальные снимки виртуальной машины и функцию Changed Block Tracking (CBT), чтобы найти блоки, которые были изменены, и восстановить только эти блоки. Однако после восстановления моментальный снимок не удаляется.
При восстановлении на виртуальную машину Hyper-V: Программа использует функцию Changed Block Tracking (CBT), чтобы найти блоки, которые были изменены, и восстановить только эти блоки.
- `incremental`
Программа рассчитывает хэши блоков диска, чтобы восстановить только измененные блоки. Не рекомендуется использовать этот режим при восстановлении на физические машины.
- `full`
Программа восстановит все блоки диска, включая измененные и неизмененные.

3.7.19 target_disk

```
--target_disk=<номер диска>
```

Параметр используется с командами [recover disk](#), [recover vm](#), и [recover mbr](#).

- При восстановлении томов используйте этот параметр для размещения томов в нераспределенном пространстве указанного базового диска. Можно указать только один

целевой диск.

- При восстановлении дисков используйте этот параметр для указания целевых дисков.
С помощью каждой команды `recover vm` можно восстановить только один диск. Следовательно, можно указать и только один целевой диск.
С помощью команды `recover disk` можно указать несколько дисков. Количество дисков в параметре `--target_disk` должно быть равно количеству дисков в параметре `--disk`.
- При восстановлении основной загрузочной записи с помощью команды `recover mbr` используйте этот параметр для выбора целевого диска.

3.7.20 target_volume

```
--target_volume=<номер тома>
```

Том, на который будут восстановлены данные, выбранные в параметре `--volume`. Параметр используется с командами `recover disk` и `recover vm`.

С помощью команды `recover disk` можно указать несколько томов. Количество томов в параметре `-target_volume` должно быть равно количеству томов в параметре `--volume`.

Если требуется восстановить том в нераспределенное пространство базового диска, используйте один из следующих методов.

- Введите `--target_volume=UNALLOCATED-<номер диска>-<порядковый номер нераспределенного пространства>` для указания нераспределенного пространства на конкретном диске.
- Укажите параметр `--target_disk` вместо параметра `--target_volume`. В этом случае программа попытается восстановить том в первое нераспределенное пространство подходящего размера на указанном диске.
- Укажите параметры `--target_disk` и `--start` вместо параметра `--target_volume`. В этом случае программа восстановит том в нераспределенное пространство на указанном диске, начиная с указанной начальной позиции.

Примеры

`--target_volume=C` – для восстановления на основной том

`--target_volume=DYN1` – для восстановления на динамический том (Windows) или логический том (Linux)

`--target_volume=UNALLOCATED-1-1` – для восстановления на первое нераспределенное пространство первого базового диска

`--target_volume=UNALLOCATED-DYN` – для восстановления на нераспределенное пространство группы дисков (только для Windows)

3.7.21 type

```
--type={active|primary|logical}
```

Задаёт восстанавливаемый том как активный, основной или логический. Однако это может быть невозможно (например, если на диске не может быть более четырех основных томов). Если том задан как активный, он становится основным. С другой стороны, том, заданный как основной, может оставаться неактивным.

Если тип не указан, программа попытается сохранить тип целевого тома. Том, восстановленный поверх активного тома, станет активным. Если целевой том является основным и диск содержит другие основные тома, один из них станет активным, а восстановленный том – основным. Если на диске нет других основных томов, восстановленный том станет активным.

При восстановлении тома на нераспределенном пространстве программа извлекает тип тома из резервной копии. Тип основного тома определяется по следующему правилу.

- Если целевой диск является первым в соответствии с BIOS и не имеет других основных томов, то восстановленный том становится активным.
- Если целевой диск является первым для BIOS и на нем есть другие основные тома, восстановленный том становится логическим.
- Если целевой диск не является первым, то восстановленный том становится логическим.

3.7.22 use_all_space

```
--use_all_space
```

Этот параметр используется с командами [recover disk](#) и [recover vm](#) следующих случаях:

- Восстановление диска на диск большего объема.
Если данный параметр указан, то размер томов восстановленного диска будет изменен таким образом, что они займут весь целевой диск.
- Восстановление тома в нераспределенное пространство.
Если данный параметр указан, восстановленный том занимает все нераспределенное пространство.

Если данный параметр не указан, то размер восстановленного диска или тома будет равен размеру исходного диска или тома.

3.8 Параметры подключения

3.8.1 for_all_users

```
--for_all_users={true|false}
```

Параметр используется с командой [mount](#) при подключении томов в Windows.

Если установлено значение true, тома, для которых выполняется резервное копирование, будут доступны всем пользователям.

Если параметр имеет значение false или не указан, тома, для которых выполняется резервное копирование, будут доступны только текущему пользователю.

3.8.2 letter

3.8.2.1 Команда: mount

```
--letter=<буквы>
```

Буквы, которые должны быть назначены подключаемым томам. Параметр используется с командой `mount` при подключении томов в Windows.

Заданные буквы назначаются томам в порядке, в котором тома указаны в параметре `--volume`.

Пример

```
--volume=2-1,1-3,1-1 --letter=K,L,M
```

Буквы будут назначены следующим образом: 2-1=K; 1-3=L; 1-1=M.

Если буквы не указаны для одного или нескольких томов, программное обеспечение назначит первые свободные буквы. В этом случае для назначения букв томам используйте команду `list disks`. Если указать больше букв, чем имеется дисков, операция не будет выполнена.

3.8.2.2 Команда: umount

```
--letter={<буква>|all}
```

Буква отключаемого тома. Параметр используется с командой `umount` при отключении тома в Windows. Если установлено значение all, будут отключены все тома. Если параметр не указан, операцию выполнить не удастся.

3.8.3 mount_point

3.8.3.1 Команда: mount

```
--mount_point=<точки подключения>
```

Папки, в которые подключаются тома. Параметр используется с командой `mount` в Linux. Если параметр не указан или количество точек подключения отличается от количества томов, операцию выполнить не удастся.

3.8.3.2 Команда: umount

```
--mount_point=<точка подключения>
```

Папка, из которой отключается том. Параметр используется с командой `umount` в Linux. Если параметр не указан, операцию выполнить не удастся.

3.8.4 rw

```
--rw
```

Если этот параметр задан, том, резервная копия которого создается, будет подключен в режиме чтения и записи. Его содержимое можно будет изменять (сохранять, перемещать, создавать, удалять файлы и папки), а также запускать исполняемые модули, состоящие из одного файла.

Если не указан, том будет подключен в режиме только чтения.

3.9 Параметры Зоны безопасности

3.9.1 asz_size

```
--asz_size={<size>{s|kb|mb|gb}|unallocated}
```

Если единицы измерения не указаны, размер измеряется в мегабайтах (mb).

3.9.1.1 Команда: create asz

В команде `create asz` этот параметр указывает размер Зоны безопасности.

Если параметр не задан, выбирается среднее между максимальным значением (все нераспределенное пространство плюс свободное пространство на томах, указанных в параметре `--volume`) и минимальным (около 50 МБ).

В любом случае программа прежде всего использует нераспределенное пространство. Если его недостаточно, выбранные тома будут уменьшены. Для изменения размера заблокированных томов требуется [перезагрузка](#).

Если выбрано значение `unallocated`, для зоны будет использоваться все нераспределенное пространство диска. При необходимости тома будут перемещены, но их размер изменен не будет. Для перемещения заблокированных томов требуется [перезагрузка](#). Параметр `--volume` игнорируется.

3.9.1.2 Команда: resize asz

В команде `resize asz` этот параметр указывает новый размер Зоны безопасности.

Если увеличить размер Зоны безопасности, программа будет вести себя так же, как указано выше для команды `create asz`.

Если уменьшить размер Зоны безопасности, освобожденное пространство будет добавлено томам, указанным в параметре `--volume`. Для изменения размера заблокированных томов

требуется [перезагрузка](#). Если параметр `--volume` не задан или параметр `--asz_size` равен `unallocated`, освобожденное пространство становится нераспределенным.

Если параметр не задан, программа показывает только текущий размер Зоны безопасности и свободное пространство.

3.10 Фильтрация

Параметры фильтрации используются для фильтрации данных, полученных командами перечисления ([list activities](#), [list archives](#) др.).

3.10.1 content_path

Путь к содержимому внутри резервной копии. Параметр используется с командой [list content](#) если для параметра `--content_type` не задано значение `volume`. Если он не указан, будут отображены первые 5000 корневых элементов.

3.10.1.1 Резервные копии дисков и файлов

Для резервных копий на уровне дисков и файлов этот параметр представляет собой путь файловой системы. В Windows тома в пути указываются буквами (не цифрами, наподобие 1-1). В Linux необходимо указать точку подключения тома.

Примеры:

```
--content_path=C:\Windows\system32
--content_path=/home/user1/work
```

3.10.1.2 Резервные копии данных Microsoft Exchange Server

Подробные сведения о формате значения см. в разделе "[Указание данных Exchange](#)".

3.10.1.3 Резервные копии данных Microsoft SQL Server

Подробные сведения о формате значения см. в разделе "[Указание данных SQL](#)".

3.10.2 content_type

```
--content_type={volume|file|exchange_database|exchange_mailbox|mssql_database}
```

Тип отображаемого содержимого. Этот параметр используется с командой [list content](#) при просмотре содержимого резервных копий на уровне дисков или баз данных.

3.10.2.1 Резервные копии на уровне дисков

При просмотре содержимого резервных копий на уровне дисков допустимыми значениями параметра являются `volume` и `file`. Если параметр имеет значение `volume` или не указан, команда

выводит список дисков и, содержащихся в резервной копии. В противном случае будет показан список файлов и папок резервной копии.

3.10.2.2 Резервные копии данных Microsoft Exchange Server

При просмотре содержимого резервных копий на уровне базы данных допустимыми значениями параметра являются `exchange_database` и `exchange_mailbox`. Если параметр имеет значение `exchange_database` или не указан, команда выводит список баз данных, содержащихся в резервной копии. В противном случае будет показан список почтовых ящиков и общих папок в резервной копии.

3.10.2.3 Резервные копии данных Microsoft SQL Server

При просмотре содержимого резервных копий данных Microsoft SQL Server допустимым значением параметра является `mssql_database`.

3.10.3 `filter_available_for_backup`

```
--filter_available_for_backup={true|false}
```

Если значение параметра равно `true`, программа выводит список только виртуальных машин, управляемых агентом. Если значение равно `false`, отображаются только неуправляемые виртуальные машины. Виртуальная машина является неуправляемой, если агент отсутствует, остановлен или поврежден. Это делает ее недоступной для сервера управления. Параметр используется с командой `list vms`. Если параметр не указан, команда отображает как управляемые, так и неуправляемые виртуальные машины.

3.10.4 `filter_date`

```
--filter_date=<значения даты и времени>
```

Параметр используется с командой `list backups`. Если он указан, команда вернет только резервные копии, которые были созданы в определенные даты и в определенное время. Если не указан, будут отображены резервные копии с любыми датой и временем создания.

Укажите список точных значений даты и времени в следующем формате: "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ24:ММ:СС". Секунды, минуты и часы можно опустить. Это будет соответственно означать «в любую секунду», «в любую секунду и любую минуту» или «в любую секунду, любую минуту и любой час».

Примеры:

- `--filter_date="15.02.2011 12:00"` отображает резервные копии, созданные между 15.02.2011 12:00:00 и 15.02.2011 12:00:59.
- `--filter_date="15.02.2011 12"` отображает резервные копии, созданные между 15.02.2011 12:00:00 и 15.02.2011 12:59:59.

- `--filter_date=15.02.2011` отображает резервные копии, созданные между 15.02.2011 00:00:00 и 15.02.2011 23:59:59.

3.10.5 filter_edition

```
--filter_edition=<выпуски>
```

Параметр используется с командой [list mssql_instances](#). Если этот параметр задан, программа перечислит экземпляры только тех выпусков Microsoft SQL Server, которые содержат указанные вами значения.

Если данный параметр не указан, будут отображены экземпляры любого выпуска Microsoft SQL Server.

Пример:

Если указать `--filter_edition=Enterprise`, программа отобразит экземпляры следующих выпусков Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition и Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition.

3.10.6 filter_guid

```
--filter_guid=<GUIDs>
```

Идентификаторы GUID для выбора выводимых объектов. Параметр используется с командами [list vms](#) и [list activities](#). Если он не указан, будут отображены объекты с любым GUID.

3.10.7 filter_host

```
--filter_host=<имена хостов>
```

Параметр используется с командой [list vms](#). Если он указан, программа отобразит только виртуальные машины, расположенные на перечисленных хостах. Если не указан, будут отображены виртуальные машины, расположенные на всех зарегистрированных хостах.

3.10.8 filter_machines

```
--filter_machines=<количество машин>
```

Параметр используется с командой [list vmservers](#). Если он указан, программа перечислит только те серверы виртуализации или кластеры серверов, которые содержат указанное количество машин. Если не указан, будут отображены серверы или кластеры с любым количеством машин.

3.10.9 filter_name

```
--filter_name=<имена>
```

Имена для выбора выводимых объектов.

Если этот параметр используется с командой [list vms](#) или [list vmservers](#), программа отобразит объекты, имена которых совпадают с указанными вами значениями.

Если этот параметр используется с командой [list mssql_instances](#) или [list mssql_databases](#), программа отобразит объекты, имена которых содержат указанные вами значениями.

Если данный параметр не указан, объекты отображаются независимо от имени.

3.10.10 filter_resource

```
--filter_resource=<имена ресурса>
```

Параметр используется с командой [list activities](#). Если данный параметр указан, то команда выведет действия резервного копирования только для тех ресурсов, имена которых содержат указанные вами значения.

Укажите диск по номеру, том – по метке, файл, папку или виртуальную машину – по имени.

Примеры:

```
--filter_resource="Disk 2"  
--filter_resource="System (C:)"  
--filter_resource="My Folder","my_thesis.doc"  
--filter_resource=my_vm_1
```

Без этого параметра действия будут отображаться независимо от связанных ресурсов.

3.10.11 filter_state

```
--filter_state=<состояния>
```

Состояния для выбора выводимых объектов. Параметр используется с командами [list activities](#), [list tasks](#), [list plans](#) и [list vms](#). Если параметр не указан, будет выведен список объектов с любым состоянием.

Для команды [list activities](#) можно указать одно или несколько следующих состояний: `running`, `paused`, `waiting`, `waiting_for_children` или `completed`.

Для команд [list tasks](#) и [list plans](#) можно указать одно или несколько следующих состояний: `idle`, `waiting`, `running` или `need_interaction`.

Для команды `list vms` можно указать одно или несколько следующих состояний: `running`, `stopped`, `suspended`, `wait_input` или `unknown`.

3.10.12 filter_status

```
--filter_status=<статусы>
```

Статусы для выбора выводимых объектов. Параметр используется с командами `list vms` и `list plans`. Если он не указан, будут отображены объекты с любым статусом.

Статус виртуальной машины показывает, насколько успешно выполнено ее резервное копирование. Он зависит от статусов всех планов резервного копирования, связанных с этой виртуальной машиной.

Можно указать один или несколько следующих статусов: `ok`, `warning`, `error` или `unknown`.

3.10.13 filter_type

Типы для выбора выводимых объектов.

3.10.13.1 Команды: `list archives`, `list backups`

```
--filter_type=<типы>
```

В команде `list archives` можно указать один или несколько следующих типов: `disk`, `file`, `exchange_db` и `exchange_doc`.

В команде `list backups` можно указать один или несколько следующих типов: `full`, `incremental`, `differential` и `transaction_log`.

3.10.13.2 Команда: `list vmservers`

```
--filter_type=<типы серверов>
```

В команде `list vmservers` можно указать один или несколько следующих типов: `standalone` и `cluster`.

3.10.14 filter_user

```
--filter_user=<имена пользователей>
```

Параметр используется с командами `list tasks` и `list plans`. Если он указан, программа выведет список только тех заданий, которые выполняются (или только тех планов, задания которых выполняются) под указанными учетными записями пользователей. Если не указан, будут отображены задания, выполняемые под любой учетной записью пользователя.

3.10.15 filter_version

```
--filter_version=<версии>
```

Параметр используется с командой [list mssql_instances](#). Если параметр задан, программа выведет список только тех версий Microsoft SQL Server, которые содержат заданные значения.

Если данный параметр не указан, будут отображены экземпляры любых версий Microsoft SQL Server.

Пример:

Если указать `--filter_version=500`, программа отобразит экземпляры следующих версий Microsoft SQL Server: 9.00.5000.00 и 10.00.5500.00.

3.11 Параметры управления лентами

3.11.1 assign2free

```
--assign2free
```

Параметр используется с командой [inventory tape](#). Если этот параметр задан, обнаруженные ленты будут перенесены из пула **нераспознанных лент** или пула **импортированных лент** в пул **свободных лент**.

Предупреждение

Используйте этот параметр, если абсолютно уверены, что данные, которые хранятся на лентах, больше не нужны и можно перезаписать ленты.

3.11.2 libraries

```
--libraries=<идентификаторы GUID>
```

GUID библиотек ленточных носителей и автономных ленточных устройств для инвентаризации. Параметр используется с командой [inventory tape](#).

Если параметр не задан, выполнить команду не удастся. Узнать GUID библиотек ленточных носителей и автономных ленточных устройств можно с помощью команды [list tape_libraries](#).

3.11.3 mode

```
--mode={full|fast}
```

Метод [инвентаризации лент](#).

3.11.3.1 Быстрая инвентаризация

Если параметр имеет значение `fast` или не указан, Кибер Бэкап сканирует ленты на наличие штрихкодов. С помощью штрихкодов программное обеспечение может быстро вернуть ленту в пул, где она находилась раньше.

Используйте этот метод для распознавания лент, которые используются одним и тем же ленточным устройством, подключенным к одной и той же машине. Другие ленты будут направлены в пул **нераспознанных лент**.

Если в библиотеке ленточных носителей нет обработчика штрихкода, все ленты направляются в пул **нераспознанных лент**. Для распознавания лент выполните полную инвентаризацию или используйте комбинацию быстрой и полной инвентаризации, как описано далее в этом разделе.

3.11.3.2 Полная инвентаризация

Если параметр имеет значение `full`, Кибер Бэкап считывает теги, созданные программным обеспечением Киберпротект и анализирует другую информацию о содержимом загружаемых лент. Выберите этот метод для распознавания пустых лент и лент, записанных программным обеспечением Киберпротект на любом ленточном устройстве и любой машине.

3.11.3.3 Комбинация быстрой и полной инвентаризации

Полная инвентаризация всего ленточного устройства может занять длительное время. Если необходима инвентаризация всего нескольких лент, используйте сочетание быстрой и полной инвентаризации. Пошаговые инструкции приведены в разделе "[Операции с лентами](#)".

3.11.4 слоты

```
--slots=<идентификаторы GUID>
```

GUID слотов библиотеки ленточных носителей для инвентаризации. Этот параметр используется с командой `inventory tape` только в случае, если параметр `--libraries` содержит GUID одной библиотеки.

Если параметр не задан, инвентаризация выполняется для всех слотов библиотеки ленточных носителей. Узнать идентификаторы GUID для слотов библиотеки ленточных носителей можно с помощью команды `list tape_slots`.

3.12 Общие параметры

3.12.1 credentials

```
--credentials=<имя пользователя>,<пароль>,encrypted
```

Учетные данные для доступа к машине, хранилищу резервных копий или папке. Этот параметр должен следовать за объектом, для которого требуются учетные данные (например, --host, --loc, --target).

Для доступа к Зоне безопасности, укажите в этом параметре только пароль.

Для доступа к сетевой папке, для которой не требуются учетные данные, укажите --credentials=anonymous.

Если указано значение третьего параметра (encrypted), это значит, что предыдущий пароль был зашифрован утилитой `encrypt`.

Одна команда может содержать несколько параметров --credentials.

Пример

```
acrocmd export archive --loc=\\bkpsrv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --arc=my_archive --password=123 --target=\\bkpsrv2\backups --credentials=netuser2,pass2
```

Эта команда экспортирует защищенный паролем архив из одной сетевой папки в другую. Первые учетные данные необходимы для доступа к исходной сетевой папке \\bkpsrv1\backups. Параметр --password задает пароль для архива my_archive. Вторые учетные данные позволяют производить запись в целевую сетевую папку \\bkpsrv2\backups.

3.12.2 Обработка ошибок

3.12.2.1 retry_count и retry_delay

```
--retry_count=<число попыток>  
--retry_delay=<задержка>
```

Эти параметры используются только с командами резервного копирования и восстановления.

Если возникнет устранимая ошибка, программа попытается выполнить операцию повторно. Можно задать количество попыток и временной интервал между попытками. Попытки будут прекращены, когда операция будет успешно выполнена ИЛИ после указанного максимального числа попыток.

Необходимо указать оба параметра. Параметр --retry_delay должен следовать непосредственно за параметром --retry_count.

Пример: --retry_count=10--retry_delay=20s

Если параметры не указаны, количество попыток равно 5, а временной интервал между попытками равен 30 секундам (как если бы было введено --retry_count=5--retry_delay=30s). Чтобы полностью отключить повторные попытки, укажите --retry_count=0.

Интервал можно задать в секундах (по умолчанию s), минутах (m) или часах (h).

Примеры:

- 10-секундный интервал: `--retry_delay=10` or `--retry_delay=10s`
- 1-минутный интервал: `--retry_delay=1m`
- 1-часовой интервал: `--retry_delay=1h`

3.12.2.2 `vmsnapshot_retry_count` и `vmsnapshot_retry_delay`

Эти параметры используются с командой `backup vm` только при резервном копировании виртуальных машин VMware с использованием замороженных снимков виртуальной машины (`--vmsnapshot_quiesce=true`).

Если не удастся создать моментальный снимок виртуальной машины, программа будет продолжать попытки выполнить операцию. Задайте временной интервал и количество попыток. Попытки будут прекращены, как только операция будет успешно выполнена ИЛИ по достижении указанного максимального количества попыток (в зависимости от того, что наступит раньше). Если все попытки создать замороженный моментальный снимок завершаются сбоем, программа попытается создать обычный моментальный снимок. Если создать обычный моментальный снимок также не удастся, операция завершится сбоем.

Необходимо указать оба параметра. Параметр `--vmsnapshot_retry_delay` должен следовать непосредственно за параметром `--vmsnapshot_retry_count`.

Пример: `--vmsnapshot_retry_count=10--vmsnapshot_retry_delay=20s`

Если параметры не указаны, количество попыток равно 3, а временной интервал между попытками равен 5 секундам (как если бы было введено `--vmsnapshot_retry_count=3--vmsnapshot_retry_delay=5m`). Чтобы полностью отключить повторные попытки, укажите `--vmsnapshot_retry_count=0`.

Интервал можно задать в секундах (по умолчанию s), минутах (m) или часах (h).

Примеры:

- 10-секундный интервал: `--vmsnapshot_retry_delay=10` or `--vmsnapshot_retry_delay=10s`
- 1-минутный интервал: `--vmsnapshot_retry_delay=1m`
- 1-часовой интервал: `--vmsnapshot_retry_delay=1h`

3.12.3 `file_params`

```
{-f|--file_params}=<полный локальный путь>
```

Указывает полный путь к файлу входных параметров. Путь должен быть локальным (например, `c:\temp\1.txt` или `/home/user1/1.txt`). Дополнительные сведения см. в разделе [Синтаксис](#).

3.12.4 `force_yes`

```
--force_yes
```

Если этот параметр задан, программное обеспечение будет автоматически обрабатывать ситуации, требующие вмешательства пользователя, как если бы пользователь ответил Yes или OK на предложение вмешаться. Если запрос на вмешательство не допускает таких вариантов ответа (например, возможные ответы на предложение перезагрузить систему – Reboot и Cancel), программное обеспечение проигнорирует запрос. Если операция не может быть продолжена без вмешательства пользователя, она не будет выполнена.

Если этот параметр не задан, команда разрешает вмешательство пользователя.

В основном этот параметр предназначен для команды `recover lvm_structure`. Она автоматизирует восстановление системы Linux вместе с программной структурой RAID/LVM на машину, где структура логических томов другая или логических томов нет вообще. Эта команда всегда просит пользователя подтвердить замену структуры логических томов машины.

Помните, что используя параметр `--force_yes`, можно непреднамеренно удалить полезные данные. Если вы хотите, чтобы программное обеспечение просто игнорировало запросы на вмешательство, используйте параметр `--silent_mode`, а не `--force_yes` parameter. Это взаимоисключающие параметры.

3.12.5 id

```
--id=<GUID>
```

GUID действия, задания или плана резервного копирования, с которым должна выполняться операция. Данный параметр используется с командой `get log` и командами [управления заданиями, планами и действиями](#).

Чтобы узнать GUID, выполните команду `list activities`, `list tasks` или `list plans`.

3.12.6 log

```
--log=<полный путь>
```

Сохраняет в указанный файл журнал операции, с которой используется параметр. Формат файла журнала зависит от значения параметра `--log_format`.

3.12.7 log_format

```
--log_format={structured|unstructured}
```

Формат файла журнала, заданного в параметре `--log`. Если значение равно `structured` или параметр не задан, программное обеспечение будет осуществлять запись в журналы в формате XML. Этот формат описан в XSD-файле, расположенном в папке, где установлена утилита командной строки. Пути к месту установки утилиты по умолчанию указаны в разделе "[Установка](#)", подраздел "Пути установки".

Если значение равно `unstructured`, программное обеспечение будет осуществлять запись в журналы в формате Киберпротект XML.

3.12.8 limit

```
--limit=<количество записей>
```

Ограничивает максимальное количество записей, отображаемых командой `list activities` (в диапазоне от 1 до 10 000).

3.12.9 oss_numbers

```
--oss_numbers={true|false}
```

Параметр используется в следующих случаях.

- С командами `backup disk`, `recover disk`, `create asz`, `resize asz` и `delete asz`. С этими командами параметр применяется к томам, указанным в значении параметра `--volume`.
- С командой `list content`, если значение параметра `--content_type` равно `volume`, или с командой `list disks`. С этими командами параметр применяется к номерам томов на выходе.

Если значение равно `true` или параметр не указан, номера томов приводятся в соответствие с таблицей разделов MBR. Это означает, что основные тома имеют номера 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, а номера логических томов начинаются с 1-5.

Если значение равно `false`, используется последовательная нумерация томов.

Пример

Если на диске один основной и два логических раздела, их номера могут выглядеть следующим образом:

```
--volume=1-1,1-5,1-6
```

или

```
--oss_numbers=false --volume=1-1,1-2,1-3
```

3.12.10 output

```
--output={formatted|raw}
```

Режим вывода. Применимые значения:

- `formatted` (по умолчанию)

Выводит форматированную таблицу в понятном для пользователя виде. Максимальная ширина столбца таблицы – 20 символов. Текст выравнивается по левому краю. Отображаются заголовки таблиц и разделители заголовков.

- `raw`

Предназначен для использования в качестве входных данных для стороннего обработчика. Заголовки не отображаются; разделители заголовков столбцов не отображаются; разделитель столбцов – символ табуляции («\t»). Этот режим также позволяет увидеть полную длину значения, не превышающую 20 знаков (например, GUID плана резервного копирования).

3.12.11 password

```
--password=<пароль>,encrypted
```

Пароль для архива в операциях резервного копирования, восстановления, управления архивами и резервными копиями. Этот параметр должен следовать непосредственно за параметром `--arc`.

Параметр также используется в команде `create asz` чтобы задать пароль для Зоны безопасности.

Если указано значение второго параметра (`encrypted`), это значит, что предыдущий пароль был зашифрован утилитой `encrypt`.

3.12.12 process_priority

```
--process_priority={low|normal|high}
```

Приоритет процесса резервного копирования или проверки, выполняющихся в системе.

Этот параметр определяет долю выделяемых этому процессу ресурсов системы и ЦП. Понижение приоритета освободит часть ресурсов для других приложений. Повышение приоритета ускорит процесс создания резервных копий или проверки за счет того, что операционная система выделит программе резервного копирования больше ресурсов, например ресурсов ЦП. Однако результат будет зависеть от общего использования процессора и других факторов, например от скорости ввода-вывода диска и загруженности сети.

Доступны следующие значения:

- `low` (по умолчанию)
Это значение используется для уменьшения количества ресурсов, выделяемых процессу резервного копирования или проверки, что оставляет большее количество ресурсов для других процессов, запущенных на машине.
- `normal`
Это значение используется для выполнения процесса резервного копирования или проверки при обычной скорости, при этом используется количество ресурсов, являющееся равноценным по отношению к другим процессам.
- `high`

Это значение используется для максимального увеличения скорости процесса резервного копирования или проверки, при этом забирается часть ресурсов других процессов.

3.12.13 progress

```
--progress
```

Включает вывод сведений о ходе выполнения операции (выполненный процент, истекшее время, примерная продолжительность). Сведения о ходе выполнения заносятся в журнал независимо от наличия параметра `--progress`.

3.12.14 read_speed

```
--read_speed=<скорость>{kb|p}
```

Скорость считывания проверяемых резервных копий. Параметр используется с командами [validate archive](#), [validate backup](#), и [validate vault](#).

Параметр используется, если в качестве хранилища резервных копий (значение параметра `--loc`) используется один из следующих объектов:

1. Сетевая папка.

Параметр определяет величину пропускной способности сетевого подключения, выделенной для передачи данных. Если параметр не указан, программа использует при передаче данных всю доступную пропускную способность сети.

2. Жесткий диск машины, на которой выполняется команда.

Для других типов расположения этот параметр игнорируется.

Значение параметра `<скорость>` должно быть положительным числом.

Если используется единица измерения `kb`, скорость измеряется в килобайтах в секунду.

Если используется единица измерения `p` или она не указана, скорость измеряется как процент от предполагаемой максимальной скорости сетевого соединения или обмена данными жесткого диска.

Примеры:

`--read_speed=500kb` – скорость считывания данных составляет 500 килобайт в секунду

`--read_speed=50p` or `--read_speed=50` – скорость считывания данных составляет 50 % от предполагаемой максимальной скорости.

3.12.15 reboot

3.12.15.1 reboot и reboot later

```
--reboot  
--reboot --later
```

Перезагрузка машины перед операцией (если требуется).

Используйте параметр `--reboot` при выполнении следующих операций, для которых требуется перезагрузка: восстановление тома, содержащего текущую активную операционную систему, восстановление заблокированных файлов, создание или удаление Зоны безопасности на системном диске, клонирование системного диска. Машина будет перезагружена без подтверждения от пользователя.

Если ни параметр `--reboot`, ни параметр `--silent_mode=on` не заданы, операция потребует вмешательства пользователя. Если параметр `--reboot` не задан, а параметр `--silent_mode=on` задан, операция не будет выполнена.

Чтобы отложить операцию до тех пор, пока пользователь не перезагрузит систему вручную, добавьте параметр `--later`. С этим параметром операция будет выполняться после того, как пользователь инициирует перезагрузку системы. Этот параметр используется только с командами [create asz](#) и [resize asz](#).

Если параметр `--reboot` указан с операциями, не требующими обязательной перезагрузки, этот параметр будет проигнорирован.

3.12.15.2 reboot after

```
--reboot_after
```

Перезагрузка сервера после завершения операции.

3.12.16 recreate_archive_meta

```
--recreate_archive_meta={true|false}
```

Данный параметр используется с командами [recover disk](#), [recover vm](#), [list archives](#) и [list backups](#).

Если значение `true` или параметр не указан, то при выполнении команды данные архива будут созданы повторно. Это позволит исключить сбой выполнения команды, если метаданные отсутствуют или повреждены.

Если значение `false`, то метаданные архива остаются неизменными. Это ускорит выполнение данной команды.

3.12.17 silent_mode

```
--silent_mode={on|off}
```

Если значение параметра равно on, включается режим без вывода сообщений. Он означает, что программа будет автоматически обрабатывать ситуации, требующие вмешательства пользователя. Если операция не может быть продолжена без вмешательства пользователя, она не будет выполнена. Дополнительные сведения об операции, включая информацию об ошибках (если они есть), см. в журнале операций.

Если значение параметра равно off или не задано, команда разрешает вмешательство пользователя. Задайте это значение, если операция требует вмешательства пользователя, например вставки съемного носителя (CD или DVD).

Чтобы запретить вмешательство пользователя в случае, если во время резервного копирования программа обнаружит поврежденный сектор, используйте параметр `--ignore_bad_sectors`. В этом конкретном случае параметр `--silent_mode` не работает.

Параметры `--silent_mode` и `--force_yes` – взаимоисключающие.

3.12.18 use_registry_defaults

```
--use_registry_defaults
```

Параметр используется с командами резервного копирования и восстановления, за исключением `recover mbr`. Он определяет значения параметров резервного копирования и восстановления, которые не указаны явно в командной строке.

Если параметр указан, программа будет использовать значения по умолчанию параметров backup и recovery из графического интерфейса пользователя Кибер Бэкап. Эти значения сохраняются на машине агентом, который выполняет команду. На машине с ОС Windows значения хранятся в реестре; на машине с ОС Linux значения хранятся в файлах конфигурации Кибер Бэкап.

Если параметр не указан, программа использует значения по умолчанию, описанные в данной справке командной строки. Эти значения содержатся в коде утилиты командной строки.

3.12.19 utc

```
--utc
```

Параметр используется с командами `list archives`, `list backups`, `list content` и `list plans`. Если этот параметр указан, то значения даты и времени в выводе команды будут показаны в формате UTC. В противном случае данные значения будут показаны для часового пояса машины, на которой выполняется эта команда.

4 Примеры использования

4.1 Резервное копирование и восстановление

4.1.1 Диски и тома

4.1.1.1 Вывод списка дисков

- Вывод списка всех дисков локальной машины.

```
acrocmd list disks
```

- Вывод списка дисков удаленной машины.

```
acrocmd list disks --host=192.168.1.2 --credentials=user1,pass1
```

- Вывод списка дисков виртуальной машины.

```
acrocmd list disks --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --  
vmid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.1.1.2 Резервное копирование дисков и томов

- Резервное копирование первого тома второго диска и третьего тома первого диска. Резервная копия будет сохранена в локальной папке и разделена на части по 4,5 ГБ для последующей записи на DVD-диски. Для получения номеров томов используйте команду [list disks](#).

```
acrocmd backup disk --volume=2-1,1-3 --split=4608 --loc="F:\my backups" --arc="my archive"
```

- Резервное копирование всей машины в файл с упрощенным именем. Для получения дополнительных сведений см. описание параметра [--plain_archive](#). Журнал операций будет сохранен в текстовый файл.

```
acrocmd backup disk --loc=F:\ --arc=my_machine --plain_archive --log=D:\logs\log.txt
```

- Резервное копирование дисков 1 и 2, за исключением файлов с расширением ВАК. Будет установлен максимальный уровень сжатия. Резервная копия будет сохранена в сетевой папке. Для получения номеров диска используйте команду [list disks](#).

```
acrocmd backup disk --disk=1,2 --compression=high --exclude_mask=*.bak --  
loc=\\bkpsrv\backups --credentials=bkpusser,pass --arc=disk_archive
```

- Создание инкрементной резервной копии тома C:. Служба теневого копирования томов (VSS) будет включена и автоматически сделает выбор между доступными аппаратными и программными поставщиками моментальных снимков. Резервная копия будет сохранена в сетевой папке.

```
acrosmd backup disk --volume=C --backuptype=incremental --use_vss=auto --
loc=\\bkpsrv1\backups --credentials=bkuser,pass --arc=c_archive
```

- Резервное копирование первого (согласно выводу команды [list disks](#)) динамического тома в Windows или логического тома в Linux. Резервная копия будет сохранена в сетевой папке.

```
acrosmd backup disk --volume=DYN1 --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --
arc=dyn1_arc
```

Дополнительные сведения о выборе логических томов в Linux см. в разделе [Выбор логических томов и MD-устройств для резервного копирования](#).

- Резервное копирование всех динамических томов в Windows или всех логических томов в Linux. Резервная копия будет сохранена в сетевой папке.

```
acrosmd backup disk --volume=DYN --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --
arc=alldyn_arc
```

4.1.1.3 Восстановление дисков и томов

Восстановление дисков

- Восстановление машины из последней резервной копии архива, расположенного в сетевой папке. Если ни параметр `--disk`, ни параметр `--volume` не заданы, команда восстановит все диски, резервные копии которых имеются. Так как ни параметр `--target_disk`, ни параметр `--target_volume` не заданы, программа автоматически сопоставит диски с дисками целевой машины. Если команда выполняется в операционной системе, появится предложение перезагрузить систему.

```
acrosmd recover disk --loc=\\srv1\folder1 --credentials=user1,pass1 --arc=my_machine
```

- Восстановление жестких дисков 1 и 2 из последней резервной копии архива на жесткие диски 3 и 4.

```
acrosmd recover disk --loc=F:\backups --arc=my_archive --disk=1,2 --target_disk=3,4
```

- Восстановление жесткого диска 2 из резервной копии, расположенной в общей папке NFS, на жесткий диск 1.

```
acrosmd recover disk --loc=nfs://server/backups:/ --arc=my_archive --backup=XXXXXXXX-
XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --disk=2 --target_disk=1
```

- Восстановление двух жестких дисков из последней резервной копии архива, расположенного в сетевой папке. Так как параметр `--target_disk` не задан, программа автоматически сопоставит диски с дисками целевой машины.

```
acrosmd recover disk --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass --arc=disk_archive --disk=2,3
```

- Восстановление жесткого диска 1 из последней резервной копии архива на жесткий диск 4. Архив определяется именем файла резервной копии, принадлежащей архиву (my_machine2.tib). Обратите внимание, что команда применяется к последней резервной копии, а не к указанной в параметре --arc. Если метаданные архива утеряны, команда применяется к последней резервной копии в цепочке резервных копий. (Цепочка резервных копий – это полная резервная копия и все зависимые от нее инкрементные и дифференциальные резервные копии.)

```
acrosmd recover disk --loc=F:\backups --arc=my_machine2.tib --disk=1 --target_disk=4
```

Восстановление томов

- Восстановление второго тома первого диска из последней резервной копии архива. Так как ни параметр --target_disk, ни параметр --target_volume не заданы, программа автоматически сопоставит том с исходным томом. Если исходный том не найден, программа выполнит восстановление в первое нераспределенное пространство подходящего размера. Если нераспределенное пространство подходящего размера не найдено, команду выполнить не удастся.

```
acrosmd recover disk --loc=/home/user1/my_backups --arc=my_machine1 --volume=1-2
```

- Восстановление трех томов из резервной копии в указанные тома.

```
acrosmd recover disk --loc=F:\ --arc=my_machine --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --volume=1-1,1-2,2-1 --target_volume=3-1,3-3,4-1
```

- Восстановление тома из резервной копии на жесткий диск 2. Будет создан новый том, начиная с мегабайта 8192. Новый том будет иметь размер 6400 мегабайт и флаг "активный".

```
acrosmd recover disk --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass --arc=my_archive --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --volume=1-1 --target_disk=2 --start=8192 --size=6400 --type=active
```

- Восстановление основного тома из последней резервной копии архива на первый динамический том (в Windows) или на логический том (в Linux).

```
acrosmd recover disk --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --arc=machine1_dyn1 --volume=2-1 --target_volume=DYN1
```

- Восстановление основного тома (2-2) и динамического (логического) тома (DYN4) на базовый диск. Поскольку параметр --target_disk задан, тома будут восстановлены в нераспределенное пространство этого диска. В результате будут созданы базовые тома. Если нераспределенное пространство подходящего размера не найдено, команду выполнить не удастся.

```
acrosmd recover disk --loc=F:\ --arc=my_machine --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --volume=2-2,DYN4 --target_disk=3
```

- Восстановление динамического (логического) тома из резервной копии на динамический (логический) том.

```
acrosmd recover disk --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --arc=alldyn_arc --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --volume=DYN3 --target_volume=DYN4
```

- Восстановление тома в нераспределенное пространство группы дисков. В результате будет создан динамический том.

В следующем примере будет создан простой том, так как была создана резервная копия основного тома.

```
acrosmd recover disk --loc=F:\ --arc=my_machine --volume=2-3 --target_volume=UNALLOCATED-DYN
```

В следующем примере тип создаваемого тома будет унаследован от тома, резервная копия которого используется, так как это резервная копия динамического тома.

```
acrosmd recover disk --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --arc=alldyn_arc --volume=DYN3 --target_volume=UNALLOCATED-DYN
```

4.1.1.4 Восстановление MBR

- Восстановление MBR жесткого диска 1 из последней резервной копии архива, расположенного в Зоне безопасности, на тот же жесткий диск 1.

```
acrosmd recover mbr --loc=atis:///asz --arc=my_archive --disk=1 --target_disk=1
```

4.1.1.5 Восстановление структуры логических томов

- Создание на локальной машине такой же структуры логических томов, как в последней резервной копии архива. Машина должна быть загружена с помощью загрузочного носителя на основе Linux.

```
acrosmd recover lvm_structure --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser1,pass1 --arc=my_archive
```

4.1.2 Файлы

4.1.2.1 Резервное копирование файлов и папок

- Резервное копирование файла. Резервная копия будет сохранена в локальной папке.

```
acrosmd backup file --include=C:\documents\my_thesis.doc --loc=E:\backups\my_thesis --arc=my_thesis
```

- Создание резервной копии сетевых папок. Резервная копия будет сохранена в локальной папке. Архив будет защищен паролем и зашифрован.

```
acrosmd backup file --include=\\srv1\folder1,\\srv2\folder2 --password=123 --encryption=aes256 -loc=D:\backups --arc=my_archive
```

- Создание резервной копии локальной папки. Резервная копия будет сохранена в сетевой папке. Необходимо сделать моментальный снимок диска. Если создание моментального снимка невозможно, резервное копирование завершится ошибкой.

```
acrosmd backup file --include=D:\documents --snapshot=always --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass --arc=my_archive
```

- Резервное копирование домашнего каталога пользователя в Linux. Резервная копия будет сохранена на общем ресурсе SAMBA.

```
acrosmd backup file --include=/home/anna --loc=\\bkpsrv\backups\anna --credentials=netuser1,pass1 --arc=home_dir
```

4.1.2.2 Восстановление файлов и папок

- Восстановление файла из резервной копии, хранящейся в локальной папке, в исходную папку. Поскольку параметр `--overwrite` не указан, существующий файл будет перезаписан.

```
acrosmd recover file --loc=E:\backups\my_thesis --arc=my_thesis --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --file=C:\documents\my_thesis.doc
```

- Восстановление папки и ее содержимого из последней резервной копии архива, расположенного в Зоне безопасности, в локальную папку.

```
acrosmd recover file --loc=atis:///asz --arc=my_archive --file=C:\Documents --target=D:\my_folder
```

- Восстановление папки и ее содержимого из резервной копии. Архив определяется именем файла резервной копии, принадлежащей архиву (`my_machine3.tib`). Этот синтаксис используется для архивов, созданных с помощью параметра `--plain_archive`. Обратите внимание, что команда применяется к резервной копии, указанной в параметре `--backup`, а не в параметре `--arc`.

```
acrocmd recover file --loc=E:\backups\my_machine --arc=my_machine3.tib --
backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --file=C:\Documents --target=D:\my_
folder
```

- Восстановление всего содержимого последней резервной копии архива, расположенного в сетевой папке, в исходную папку. Существующие файлы и папки не будут перезаписаны. Настройки безопасности и исходные даты файлов будут сохранены.

```
acrocmd recover file --loc=nfs://server/backups:/ --arc=my_data --overwrite=never --recover_
security=true --original_date
```

- Восстановление домашнего каталога пользователя в Linux из резервной копии, хранящейся на общем ресурсе SAMBA.

```
acrocmd recover file --loc=\\bkpsrv\backups\anna --credentials=netuser1,pass1 --arc=home_dir --
backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --file=/home/anna
```

- Восстановление содержимого последней резервной копии архива, расположенного в сетевой папке. Программа восстановит все файлы и папки, кроме файлов TMP и BAK.

```
acrocmd recover file --loc=\\srv1\folder1 --credentials=user1,pass1 --arc=my_docs --
exclude=*.tmp,*.bak
```

4.1.3 Виртуальные машины

4.1.3.1 Вывод списка серверов виртуализации

- Вывод списка серверов виртуализации и серверных кластеров, присутствующих на указанном сервере управления.

```
acrocmd list vmservers --host=srv1 --credentials="srv1\AMS user",pass1 --service=ams
```

4.1.3.2 Вывод списка виртуальных машин

- Вывод списка виртуальных машин, управляемых сервером управления.

```
acrocmd list vms --host=srv1 --credentials="srv1\AMS user",pass1 --service=ams
```

- Вывод списка виртуальных машин, работающих под управлением сервера управления и имеющих статус «ошибка».

```
acrocmd list vms --host=srv1 --credentials="srv1\AMS user",pass1 --service=ams --filter_
status=error
```

4.1.3.3 Резервное копирование виртуальных машин

- Резервное копирование виртуальной машины. Инкрементная резервная копия будет сохранена в сетевой папке. Будет использована функция Changed Block Tracking (CBT). На экране будет показан ход выполнения.

```
acrosmd backup vm --vmid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --  
loc=\\bkpsrv\vm_backups --credentials=netuser,pass --arc="my vm archive" --  
backuptype=incremental --progress --cvt_mode=on --host=srv1 --credentials="srv1\AMS  
user",pass1 --service=ams
```

- Резервное копирование четырех виртуальных машин. Для каждой машины будет создан отдельный архив. Резервное копирование всех машин будет производиться параллельно.

```
acrosmd backup vm --vmid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX1,XXXXXXXX-  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX2,XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-  
XXXXXXXXXXXX3,XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX4 --loc=\\srv1\folder1 --  
credentials=netuser1,pass1 --arc="[Virtualization Server Type]_[Virtual Machine Name]_  
archive1" --simultaneous_backup=4 --host=srv1 --credentials="srv1\AMS user",pass1 --  
service=ams
```

4.1.3.4 Резервное копирование конфигурации хоста ESXi

- Резервное копирование конфигурации хоста ESXi в сетевую папку.

```
acrosmd backup esxi_config --vmserver_name=esx1 --credentials=ssh_pass --loc=\\srv1\folder1  
--credentials=netuser1,pass1 --arc=esxiconfig_arc --host=srv1 --credentials="srv1\AMS  
user",pass1 --service=ams
```

4.1.3.5 Восстановление виртуальных машин

- Восстановление всех дисков из последней резервной копии архива, расположенного в сетевой папке, на существующую виртуальную машину.

```
acrosmd recover vm --vmid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --  
loc=\\bkpsrv\vm_backups --credentials=netuser,pass --arc="my vm archive" --host=srv1 --  
credentials="srv1\AMS user",pass1 --service=ams
```

- Восстановление всех дисков из указанной резервной копии на новую виртуальную машину ESX (i). Виртуальная машина будет создана в хранилище Storage1 указанного сервера ESX(i) (Server1).

```
acrosmd recover vm --vmname=my_vm_1 --vmserver_name=Server1 --vmstorage=Storage1 --  
loc=\\bkpsrv\vm --credentials=netuser1,pass1 --arc="my vm archive" --backup=XXXXXXXX-  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --host=srv1 --credentials="srv1\AMS user",pass1 --  
service=ams
```

- Восстановление всех дисков из последней резервной копии архива на новую виртуальную машину Hyper-V. Виртуальная машина будет создана в локальной папке указанного сервера

Hyper-V (Server1).

```
acrocmd recover vm --vmname=my_vm_1 --vmserver_name=Server1 --  
vmstorage="C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines" --loc=\\bkpsrv\vms --  
credentials=netuser1,pass1 --arc="my vm archive" --host=svr1 --credentials="srv1\AMS  
user",pass1 --service=ams
```

4.1.3.6 Удаление виртуальной машины

- Удаление виртуальной машины

```
acrocmd delete vm --vmname=my_vm_1 --host=svr1 --credentials="srv1\AMS user",pass1 --  
service=ams
```

4.1.4 Microsoft Exchange Server

4.1.4.1 Вывод списка баз данных Exchange

- Отображает базы данных, расположенные на локальном сервере Exchange.

```
acrocmd list exchange_databases --exchange_credentials=domain1\exch_user1,12345
```

- Отображает базы данных, расположенные на сервере Exchange. Доступ к серверу осуществляется через сервер управления.

```
acrocmd list exchange_databases --host=svr1 --credentials=user,pass1 --service=ams --  
address=exch_srv --exchange_credentials=domain1\exch_user1,12345
```

4.1.4.2 Резервное копирование баз данных Exchange

- Резервное копирование трех баз данных удаленного сервера Exchange. Резервная копия будет сохранена в сетевой папке.

```
acrocmd backup exchange_database --host=exch_srv --credentials=user,pass1 --exchange_  
credentials=domain1\exch_user1,12345 --items=db1,db2,db5 --loc=\\bkpsrv\exchg_backups --  
credentials=bkpuser,pass --arc=exchg_db_arc(1)
```

4.1.4.3 Восстановление баз данных Exchange

- Восстановление баз данных из указанной резервной копии. База данных будет восстановлена в исходное расположение на сервере.

```
acrocmd recover exchange_database --host=exchange_srv --credentials=user123,pass123 --  
exchange_credentials=domain1\exch_user1,12345 --loc=\\bkpsrv\backups --  
credentials=netuser,pass --arc=exchg_db_arc(2) --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-  
XXXXXXXXXXXX --items=db1 --target=original
```

- Восстановление двух баз данных из последней резервной копии архива. Базы данных и файлы журнала транзакций будут сохранены в сетевой папке.

```
acrocmd recover exchange_database --host=exchange_srv --credentials=user123,pass123 --
exchange_credentials=domain1\exch_user1,12345 --loc=\\bkpsrv\exchg_backups --
credentials=bkpsuser,pass --arc=exchg_db_arc(2) --items=db1,db2 --target=disk --disk_
location=\\host\share --credentials=netuser,pass
```

4.1.4.4 Восстановление почтовых ящиков и общих папок

- Восстановление почтового ящика из последней резервной копии архива. Почтовый ящик будет восстановлен на указанный сервер Exchange.

```
acrocmd recover exchange_mailbox --host=exchange_srv --credentials=user123,pass123 --
exchange_credentials=domain1\exch_user1,12345 --loc=\\bkpsrv\backups --
credentials=netuser,pass --arc=exchg_mb_arc(1) --items="storage group 1/mailbox
database/John P. Smith"
```

4.1.5 Microsoft SQL

4.1.5.1 Вывод списка экземпляров Microsoft SQL Server

- Вывод списка экземпляров Microsoft SQL Server на локальной машине.

```
acrocmd list mssql_instances
```

- Вывод списка экземпляров Microsoft SQL Server 2005, расположенных на удаленной машине, имена которых содержат фрагмент "WEB".

```
acrocmd list mssql_instances --host=192.168.1.2 --credentials=user1,pass1 --filter_edition=2005
--filter_name=WEB
```

4.1.5.2 Вывод списка баз данных Microsoft SQL

- Вывод списка баз данных экземпляра Microsoft SQL Server, расположенного на удаленной машине. Поскольку параметр `--credentials` не указан после параметра `--instance` программа будет использовать проверку подлинности Windows (учетные данные, указанные после параметра `--host`) для подключения к заданному экземпляру.

```
acrocmd list mssql_databases --host=192.168.1.2 --credentials=user1,pass1 --
instance=WEBSERVER
```

- Вывод списка только баз данных экземпляра "NEWSERVER" имена которых содержат фрагмент "account". Поскольку параметр `--credentials` указан после параметра `--instance`, программа будет использовать проверку подлинности SQL Server для подключения к экземпляру.

```
acrocmd list mssql_databases --instance=NEWSERVER --credentials="SQL user",pass --filter_
name=account
```

4.1.5.3 Резервное копирование баз данных Microsoft SQL

- Резервное копирование до двух баз данных Microsoft SQL в сетевую папку.

```
acrocmd backup mssql_database --host=srv2 --credentials="srv1/AMS User",pass1 --sql_
credentials="INSTANCE\Administrator",sqlpass --loc=\\srv1\backups --arc=sql1 --instance_
name=instance1 --database_name=db1,db2 --backuptype=full --truncate_mssql_log
```

4.1.5.4 Восстановление баз данных Microsoft SQL

- Восстановление базы данных из последней резервной копии архива. Поскольку параметр `--target` не указан, база данных будет восстановлена в исходный экземпляр. Пользователь, выполняющий эту команду, должен быть членом роли **sysadmin** на этом экземпляре. Если база данных с таким именем уже существует в экземпляре, она будет перезаписана. База данных будет восстановлена в состоянии `norecovery`, чтобы можно было восстановить дополнительные журналы транзакций из собственных резервных копий Microsoft SQL.

```
acrocmd recover mssql_database --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --
arc=machine1_app --items=WEBSERVER/Accountants --overwrite --database_state=norecovery
```

- Извлечение всех баз данных экземпляра из указанной резервной копии. Файлы баз данных вместе с файлами журналов транзакций будут сохранены в сетевой папке.

```
acrocmd recover mssql_database --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --
arc=machine1_app --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --
items=NEWSERVER --target=disk --disk_location=\\host\share --credentials=netuser,pass
```

- Восстановление двух баз данных из указанной резервной копии. Базы данных будут восстановлены в другой экземпляр. Если база данных с таким именем уже существует в экземпляре, восстановленная база данных будет переименована. Поскольку параметр `--database_state` не указан, базы данных будут восстановлены в состоянии `recovery` и готовы к использованию.

```
acrocmd recover mssql_database --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass --arc=my_
archive_app --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --
items=WEBSERVER/Accountants,NEWSERVER/Anna --target=another_instance --destination_
instance=SUPERVISION --credentials="SQL user",pass2 --database_location=D:\databases --
autorename
```

Если пользователь, выполняющий команду, является членом роли **sysadmin** на целевом экземпляре, то параметр `--credentials` не требуется после параметра `--destination_instance`. В противном случае необходимо указать учетные данные роли **sysadmin**.

4.2 Операции с архивами и резервными копиями

4.2.1 Архивы

4.2.1.1 Вывод списка архивов

- Вывод списка архивов в сетевой папке. Поскольку указан параметр `--all`, для каждого архива будут выведены все поля: имя; дата создания; машина, данные которой содержатся в архиве; владелец (пользователь, который сохранил архив в месте назначения); занимаемое пространство в байтах; комментарии к архиву.

```
acrosmd list archives --all --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass
```

4.2.1.2 Экспорт архивов

- Экспорт защищенного паролем архива, хранящегося в сетевой папке, в локальную папку.

```
acrosmd export archive --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser1,pass --arc=my_archive --password=123 --target=E:\copies --target_arc=my_archive_copy
```

- Экспорт всех архивов из сетевой папки в другую папку.

```
acrosmd export archive --loc=\\bkpsrv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --target=\\bkpsrv2\backups --credentials=netuser2,pass2
```

Первые учетные данные необходимы для доступа к исходной сетевой папке `\\bkpsrv1\backups`. Вторые учетные данные позволяют производить запись в целевую сетевую папку `\\bkpsrv2\backups`.

4.2.1.3 Проверка архива

- Проверка всех резервных копий архива.

```
acrosmd validate archive --loc=E:\backups\ --arc=my_archive
```

4.2.1.4 Удаление архива

- Удаление архива.

```
acrosmd delete archive --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass --arc=my_archive
```

4.2.2 Резервные копии

4.2.2.1 Вывод списка резервных копий

- Вывод списка резервных копий архива, хранящегося в локальной папке. Информация будет выведена в **необработанном формате**. Таким образом, вы сможете видеть и использовать полные идентификаторы GUID резервных копий.

```
acrosmd list backups --loc=E:\backups\ --arc=my_archive --output=raw
```

- Вывод списка резервных копий архива в сетевой папке и сохранение полного вывода в текстовый файл. Это позволяет использовать идентификаторы GUID резервных копий в сценариях.

В следующем примере данные в **необработанном формате** перенаправляются в текстовый файл.

```
acrosmd list backups --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass --arc=my_archive --output=raw > c:\GUID.txt
```

В следующем примере журнал операций, включая выводимые данные, записывается в текстовый файл в формате XML.

```
acrosmd list backups --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass --arc=my_archive --log=c:\log.txt
```

4.2.2.2 Вывод содержимого резервной копии

- Вывод содержимого резервной копии из архива, расположенного в Зоне безопасности.

```
acrosmd list content --loc=atis:///asz --credentials=aszpass --arc=my_archive --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.2.2.3 Проверка резервной копии

- Проверка резервной копии.

```
acrosmd validate backup --loc=E:\backups\ --arc=my_archive --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.2.2.4 Экспорт резервных копий

- Экспорт выбранных резервных копий архива, который хранится в сетевой папке, в локальную папку.

```
acrocmd export backup --loc=\\bkpsrv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --arc=my_archive -  
-password=123 --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX1,XXXXXXXX-  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX2 --target=E:\copies --target_arc=my_archive_copy
```

- Импорт последней резервной копии архива из одной сетевой папки в другую.

```
acrocmd export backup --loc=\\bkpsrv1\backups --credentials=netuser1,pass1 --arc=my_archive -  
-target=\\bkpsrv2\backups --credentials=netuser2,pass2 --progress
```

Первые учетные данные необходимы для доступа к исходной сетевой папке \\bkpsrv1\backups. Вторые учетные данные позволяют производить запись в целевую сетевую папку \\bkpsrv2\backups.

4.2.2.5 Репликация резервной копии

- Репликация последней резервной копии архива, сохраненного в локальной папке, в сетевую папку.

```
acrocmd replicate backup --loc=C:\Backups --arc=my_archive --password=123 --  
target=\\bkpsrv\backups --credentials=netuser,pass
```

4.2.2.6 Преобразование резервной копии в полную

- Преобразование последней резервной копии архива в полную резервную копию. В результате операции инкрементная или дифференциальная резервная копия заменяется полной (на тот же момент времени).

```
acrocmd convert full --loc=C:\Backups --arc=my_archive --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-  
XXXX-XXXXXXXXXXXXX
```

4.2.2.7 Объединение резервных копий

- Удаление из архива всех резервных копий, за исключением указанных.

```
acrocmd consolidate backup --loc=C:\Backups --arc=my_archive --password=123 --  
backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX1,XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-  
XXXXXXXXXXXXX2
```

4.2.2.8 Удаление резервных копий

- Удаление из архива указанных резервных копий.

```
acrocmd delete backup --loc=C:\Backups --arc=my_archive --password=123 --  
backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX1,XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-  
XXXXXXXXXXXXX2
```

4.2.3 Подключение

4.2.3.1 Вывод списка подключенных томов

- Вывод списка томов, подключенных из резервных копий.

```
acrosmd list mounts
```

4.2.3.2 Подключение (только агент для Windows)

- Подключение первого тома первого диска из резервной копии в режиме только для чтения. Полученному тому будет присвоена буква Z.

```
acrosmd mount --loc=E:\backups --arc=my_archive --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --volume=1-1 --letter=Z
```

4.2.3.3 Подключение (только агент для Linux)

- Подключение первого тома второго диска из последней резервной копии архива, расположенного на узле srv1 в папке /backups, экспортированной системой NFS.

```
acrosmd mount --mount_point=/mnt/md1 --loc=nfs://srv1/backups/ --arc=my_archive --volume=1-2
```

- Подключение первого тома первого диска из резервной копии в режиме чтения/записи.

```
acrosmd mount --mount_point=/mnt/md2 --loc=/home/backups --arc=mybackup --backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --volume=1-1 --rw
```

4.2.3.4 Отключение (только агент для Windows)

- Отключение тома.

```
acrosmd umount --letter=Z
```

4.2.3.5 Отключение (только агент для Linux)

- Отключение устройства, подключенного в точке подключения.

```
acrosmd umount --mount_point=/mnt/md1
```

4.3 Операции с Зоной безопасности

4.3.1 Создание Зоны безопасности

- Создание Зоны безопасности на диске 2 локальной машины. Поскольку параметр `--asz_size` не задан, Зона безопасности будет создана с размером по умолчанию, который равен среднему между максимальным размером (все нераспределенное пространство) и минимальным (примерно 50 МБ).

```
acrocmd create asz --disk=2
```

- Создание Зоны безопасности размером 500 МБ на диске 1 локальной машины. Если нераспределенного пространства недостаточно, пространство будет взято со второго тома этого диска.

```
acrocmd create asz --disk=1 --volume=1-2 --asz_size=500
```

- Создание Зоны безопасности размером 20 ГБ на диске 1 удаленной машины.

```
acrocmd create asz --host=192.168.1.2 --credentials=john,pass1 --disk=1 --asz_size=20gb
```

4.3.2 Изменение размера Зоны безопасности

- Отображение размера и свободного пространства Зоны безопасности в гигабайтах.

```
acrocmd resize asz --size_measure=gb
```

- Увеличение размера Зоны безопасности на локальной машине (предполагается, что текущий размер менее 10 ГБ). Зона безопасности расположена на диске 1. Если нераспределенного пространства на этом диске недостаточно, пространство будет взято со второго тома этого диска. Выходные данные команды будут содержать итоговый размер и свободное пространство в гигабайтах.

```
acrocmd resize asz --asz_size=10gb --volume=1-2 --size_measure=gb
```

- Уменьшение размера Зоны безопасности на удаленной машине (предполагается, что текущий размер более 10 ГБ). Поскольку параметр `--volume` не указан, освобожденное пространство станет нераспределенным. Выходные данные команды будут содержать итоговый размер и свободное пространство в мегабайтах, поскольку параметр `--size_measure` не указан.

```
acrocmd resize asz --host=192.168.1.2 --credentials=john,pass1 --asz_size=10gb
```

4.3.3 Очистка Зоны безопасности

- Очистка Зоны безопасности на локальной машине. Операция очистки удаляет резервные копии, поврежденные из-за перебоя электропитания или по другой причине.

```
acrocmd cleanup asz
```

- Очистка Зоны безопасности на удаленной машине.

```
acrocmd cleanup asz --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --address=192.168.1.2
```

4.3.4 Удаление резервной копии из Зоны безопасности

- Удаление последней резервной копии из архива, хранящегося в Зоне безопасности на локальной машине.

```
acrocmd delete asz_files --credentials=asz_pass --arc=my_archive --password=123
```

4.3.5 Удаление Зоны безопасности

- Удаление Зоны безопасности с локальной машины. Освобожденное пространство будет добавлено к первому тому диска 1. (Это диск, на котором расположена Зона безопасности)

```
acrocmd delete asz --volume=1-1
```

- Удаление Зоны безопасности с удаленной машины. Освобожденное пространство останется нераспределенным.

```
acrocmd delete asz --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --address=192.168.1.2
```

4.4 Операции с Восстановлением при загрузке

4.4.1 Активация Диспетчер восстановления при загрузке

- Активация Диспетчер восстановления при загрузке на локальной машине.

```
acrocmd activate asrm
```

- Активация Диспетчер восстановления при загрузке на удаленной машине.

```
acrocmd activate asrm --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --address=192.168.1.2
```

4.4.2 Деактивация Диспетчер восстановления при загрузке

- Деактивация Диспетчер восстановления при загрузке на локальной машине.

```
acrocmd deactivate asrm
```

- Деактивация Диспетчер восстановления при загрузке на удаленной машине.

```
acrocmd deactivate asrm --host=srv1 --credentials="srv1\AMS user",pass1 --service=ams --address=192.168.1.2
```

4.5 Операции с лентами

4.5.1 Вывод списка библиотек ленточных носителей

- Просмотр сведений обо всех библиотеках ленточных носителей и автономных ленточных устройствах, подключенных к локальной машине. Информация будет выведена в [необработанном формате](#). Таким образом, вы сможете видеть и использовать полные идентификаторы GUID библиотек ленточных носителей.

```
acrocmd list tape_libraries --output=raw
```

- Просмотр сведений о ленточном устройстве, подключенном к локальной машине.

```
acrocmd list tape_libraries --filter_name="hp MSL6060"
```

- Просмотр сведений обо всех ленточных устройствах, подключенных к узлу хранения.

```
acrocmd list tape_libraries --host=storage_node --credentials="ASN user",pass --service=asn
```

4.5.2 Вывод списка слотов ленточных носителей

- Просмотр сведений о слотах всех библиотек ленточных носителей, подключенных к локальной машине.

```
acrocmd list tape_slots
```

- Просмотр сведений о слотах библиотеки ленточных носителей, подключенной к локальной машине. Информация будет выведена в [необработанном формате](#). Таким образом, вы сможете видеть и использовать полные идентификаторы GUID слотов библиотеки ленточных носителей.

```
acrocmd list tape_slots --filter_library=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --output=raw
```

4.5.3 Инвентаризация лент

- Инвентаризация лент, загруженных в два ленточных устройства. Поскольку параметр `--mode` не указан, будет выполнена быстрая инвентаризация.

```
acrocmd inventory tape --libraries=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX1,XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX2
```

- Полная инвентаризация лент, загруженных в ленточное устройство. Обнаруженные ленты будут перенесены из пула **нераспознанных лент** или **импортированных лент** в пул **свободных лент**.

```
acrocmd inventory tape --libraries=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX --mode=full --assign2free
```

- Полная инвентаризация лент, загруженных в три слота библиотеки ленточных носителей.

```
acrocmd inventory tape --mode=full --libraries=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX --slots=YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYYY1,YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYYY2,YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYYY3
```

- Комбинация быстрой и полной инвентаризации.

Полная инвентаризация всего ленточного устройства может занять длительное время. Если необходима инвентаризация всего нескольких лент, используйте сочетание быстрой и полной инвентаризации.

1. Выполните быструю инвентаризацию ленточного устройства:

```
acrocmd inventory tape --libraries=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX
```

2. Выведите список слотов ленточного устройства. Укажите параметр `--output=raw`, чтобы вывести полные идентификаторы GUID слотов.

```
acrocmd list tape_slots --filter_library=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX --output=raw
```

3. В списке, выведенном командой, найдите ленты, которые нужно инвентаризировать, и отметьте, в каких слотах они находятся.
4. Выполните полную инвентаризацию этих слотов:

```
acrocmd inventory tape --mode=full --libraries=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX --slots=YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYYY1,YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYYY2
```

4.6 Операции с хранилищами

4.6.1 Проверка хранилища

- Проверка всех архивов в сетевой папке, кроме тех, которые защищены паролем.

```
acrocmd validate vault --loc=\\srv1\backups --credentials=netuser1,pass1
```

Чтобы проверить архив, защищенный паролем, используйте команду `validate archive`.

4.6.2 Экспорт хранилища и импорт архивов в хранилище

Эти операции выполняются с помощью команды `export archive` (см. [примеры](#)).

4.6.3 Операции с дедуплицированными хранилищами

В отношении дублицированных хранилищ возможны следующие операции.

- Переупаковка хранилища.

[AcronisStorageNode_machine_hostname]: vault "[vault_name]"

CLI example

```
acrocmd repack --name=vault --host=localhost --credentials=Administrator,qwe123QWE  
--address=localhost --service=asn
```

- Остановка переупаковки хранилища.

[AcronisStorageNode_machine_hostname]: vault "[vault_name]"

CLI example

```
acrocmd stop_repack --name=vault --host=localhost --  
credentials=Administrator,qwe123QWE --address=localhost --service=asn
```

- Уплотнение хранилища.

[AcronisStorageNode_machine_hostname]: vault "[vault_name]"

CLI example

```
acrocmd compact vault --name=vault --host=127.0.0.1 --  
credentials=Administrator,qwe123QWE --service=asn
```

- Переиндексация хранилища.

[AcronisStorageNode_machine_hostname]: vault "[vault_name]"

CLI example

```
acrocmd reindex vault --name=<Vault Name> --host=<IP Address> --  
credentials=<Username,Password> --service=asn
```

4.7 Операции с дисками

4.7.1 Клонирование диска

- Клонирование диска 2 локальной машины на диск 3 той же машины.

```
acrocmd clone disk --source=2 --target=3
```

4.8 Операции с машинами

4.8.1 Добавление машины

- Добавление машины к серверу управления.

```
acrocmd add machine --machine_address=192.168.1.2 --credentials=user,pass --host=svr1 --  
credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams
```

4.9 Расширенные операции с виртуальными машинами

4.9.1 Репликация виртуальных машин

4.9.1.1 Список реплик виртуальных машин

- Список реплик виртуальной машины.

```
acrocmd list replicas --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --  
vmid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.9.1.2 Репликация виртуальной машины

- Создание реплики виртуальной машины.

```
acrocmd replicate vm --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --  
vmserver_name=Server2 --vmname=John_s_vm --vmreplica_name=John_s_vm_replica
```

- Создание реплики виртуальной машины. Виртуальные диски реплики будут храниться в формате тонкого предоставления. Changed Block Tracking (CBT) не будет использоваться.

```
acrocmd replicate vm --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --
vmserver_name=Server2 --vmname=Mary_s_vm --vmreplica_name=Mary_s_vm_copy --
vmresource_pool=vApp1/pool1/sub_pool2 --vmstorage=storage2 --vmprovisioning_mode=thin --
cbt_mode=off
```

4.9.1.3 Переход к реплике

- Переход к реплике виртуальной машины.

```
acrocmd failover vm --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --
vmname=John_s_vm replica
```

4.9.1.4 Отказ от реплики

- Возврат с реплики на исходную виртуальную машину.

```
acrocmd fallback vm --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --
vmname=John_s_vm replica
```

- Возврат с реплики на новую виртуальную машину. Результирующая виртуальная машина будет включена после завершения восстановления после сбоя.

```
acrocmd fallback vm --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --
vmname=Mary_s_vm_copy --vmserver_name=Server2 --target_name=Mary_s_vm --
vmstorage=storage2 --start_after_recovery
```

4.9.2 Запуск виртуальных машин из резервных копий

4.9.2.1 Запуск виртуальной машины из резервной копии

- Запуск виртуальной машины из последней резервной копии архива, хранящегося в сетевой папке. В этом случае созданная виртуальная машина будет запускаться автоматически. Поскольку имя целевой виртуальной машины не указано, ей будет присвоено следующее имя: <имя исходной виртуальной машины><номер последовательности>. Программное обеспечение автоматически выберет одну из доступных сетей для подключения сетевого адаптера машины.

```
acrocmd mount vm --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=bkpuser,pass --arc=disk_archive --
vmserver_name=esxi1 --vmstorage=datastore1
```

- Запуск виртуальной машины с резервной копии, сохраненной в сетевой папке. Получившаяся в результате виртуальная машина не запускается автоматически, а ее сетевой адаптер будет подключен к указанной сети.

```
acrocmd mount vm --loc=\\bkpsrv\backups --credentials=bkpuser,pass --arc=disk_archive --
backup=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --vmserver_name=esxi1 --
```

```
vmstorage=datastore1 --target_vmname=John_s_vm_temp --host=srv1 --
credentials=user2,pass2 --vmnetwork="VM Network" --auto_start=false
```

4.9.2.2 Удаление виртуальной машины, которая запущена из резервной копии

- Удаление виртуальной машины, которая запущена из резервной копии.

```
acrosd umount vm --vmname=John_s_vm_temp
```

4.9.2.3 Финализация виртуальной машины, которая запущена из резервной копии

- Финализация виртуальной машины, которая запущена из резервной копии.

```
acrosd finalize_vm_recovery --vmname=John_s_vm_temp --new_vmname=John_s_new
```

4.10 Операции администрирования

4.10.1 Сбор информации

4.10.1.1 Получение журнала

- Экспорт журнала действий с указанным GUID в файл.

```
acrosd get log --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX --loc=c:\logs\task.log
```

4.10.1.2 Получение сведений о системе

- Сохранение системных сведений локальной машины в файл.

```
acrosd sysinfo --loc=c:\logs\sysinfo.zip
```

4.10.2 Действия

4.10.2.1 Вывод списка действий

- Просмотр всех текущих действий службы Управляемые Машины, которая работает на локальной машине. Информация будет выведена в **необработанном формате**. Таким образом, вы сможете видеть и использовать полные идентификаторы GUID действий.

```
acrosd list activities --output=raw
```

- Просмотр выполняемых действий сервера управления Кибер Бэкап. Просматривая выходные данные команды, в которых указано время, которое прошло с момента запуска действия, можно обнаружить зависшие процессы на сервере управления.

```
acrocmd list activities --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --filter_state=running
```

- Просмотр действий службы Управляемые Машины, которая работает на удаленной машине. Программа покажет только завершенные действия.

```
acrocmd list activities --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --address=192.168.1.2 --filter_state=completed
```

4.10.2.2 Остановка действий

- Остановка действий на локальной машине.

```
acrocmd stop activity --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.10.3 Планы

4.10.3.1 Вывод списка планов

- Просмотр всех планов резервного копирования на локальной машине. Информация будет выведена в **необработанном формате**. Таким образом, вы сможете видеть и использовать полные идентификаторы GUID планов.

```
acrocmd list plans --output=raw
```

- Просмотр всех централизованных планов резервного копирования на сервере управления Кибер Бэкап.

```
acrocmd list plans --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams
```

- Просмотр всех планов резервного копирования со статусом warning на локальной машине.

```
acrocmd list plans --filter_status=warning
```

4.10.3.2 Удаление плана

- Удаление плана резервного копирования на локальной машине.

```
acrocmd delete plan --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.10.3.3 Отключение плана

- Отключение плана резервного копирования на локальной машине.

```
acrosmd disable plan --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.10.3.4 Включение плана

- Включение ранее отключенного плана резервного копирования на локальной машине.

```
acrosmd enable plan --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.10.4 Задания

4.10.4.1 Вывод списка заданий

- Просмотр всех заданий на локальной машине. Информация будет выведена в **необработанном формате**. Таким образом, вы сможете видеть и использовать полные идентификаторы GUID заданий.

```
acrosmd list tasks --output=raw
```

- Просмотр всех выполняемых заданий на удаленной машине.

```
acrosmd list tasks --host=192.168.1.2 --credentials=user1,pass1 --filter_state=running
```

4.10.4.2 Запуск задания

- Запуск задания на локальной машине.

```
acrosmd run task --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.10.4.3 Остановка задания

- Остановка задания на удаленной машине.

```
acrosmd stop task --host=svr1 --credentials="svr1\AMS user",pass1 --service=ams --address=192.168.1.2 --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.10.4.4 Удаление задания

- Удаление задания на локальной машине.

```
acrosmd delete task --id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
```

4.10.5 Лицензии

4.10.5.1 Вывод списка лицензий

- Вывод списка лицензий Кибер Бэкап, назначенных удаленной машине.

```
acrosmd list licenses --host=192.168.1.2 --credentials=user1,pass1
```

- Вывод списка лицензий Кибер Бэкап, зарегистрированных на сервере управления.

```
acrosmd list licenses --service=ams --host=192.168.1.2 --credentials=user1,pass1
```

4.10.5.2 Назначение лицензий

- Назначение лицензии Кибер Бэкап агенту, который не зарегистрирован на сервере управления.

```
acrosmd add license --key=<license key>
```

4.11 Выбор логических томов и MD-устройств для резервного копирования

Допустим, что в системе есть четыре физических диска: диск 1, диск 2, диск 3 и диск 4.

- Том RAID-1 настроен на двух базовых томах: sdc1, sdd1
- Логический том организован на двух базовых томах: sdb2, sdd2
- Диск 3 пуст.

Список томов можно получить с помощью следующей команды:

```
acrosmd list disks
```

Num	Partition	Flags	Start	Size	Type	GUID
Disk 1				16,384 MB	PS_MBR	
1-1	sda1	Pri,Act	0.031 MB	203.9 MB	Ext 2	
1-2	sda2	Pri	204 MB	12,002 MB	Reiser	
1-3	sda3	Pri	12,206 MB	1,028 MB	Linux swap	
Unallocated-1-1	Unallocated			13,233 MB	3,151 MB	
Disk 2				8,192 MB	PS_MBR	
Unallocated-2-1	Unallocated			4,110 MB	4,082 MB	
Disk 3				1,024 MB	PS_NONE	
Unallocated-3-1	Unallocated			0 MB	1,024 MB	
Disk 4				8,192 MB	PS_MBR	
Unallocated-4-1	Unallocated			4,110 MB	4,082 MB	

Dynamic volumes:

```
1 Dyn1    MyVG-MyLV    0 MB    4,096 MB  Ext 3    A5C349F8...
1 Dyn2    md0          0 MB    2,055 MB  Ext 2    FFF5E076...
```

Логический том DYN1 занимает основные тома 2-2 и 4-2 (не отображаются приведенной выше командой). Том RAID-1, DYN2, занимает основные тома 2-1 и 4-1 (также не отображаются приведенной выше командой).

Чтобы создать резервную копию логического тома DYN1, запустите следующую команду (предполагается, что имя резервной копии – `my_archive`, а хранилище – `/home/user`):

```
acrosmd backup disk --volume=DYN1 --loc=/home/user --arc=my_archive
```

Чтобы создать резервную копию тома RAID-1 DYN2, запустите следующую команду:

```
acrosmd backup disk --volume=DYN2 --loc=/home/user --arc=my_archive
```

Чтобы создать резервную копию всех трех жестких дисков с томами, выберите тома 1-1, 1-2, 1-3, DYN1 и DYN2:

```
acrosmd backup disk --volume=1-1,1-2,1-3,DYN1,DYN2 --loc=/home/user --arc=my_archive
```

Если выбрать диск 3 или тома 2-1, 2-2, 4-1 или 4-2, программа создаст посекторную резервную копию.

4.12 Планирование резервных копий в Linux с помощью службы cron

Для автоматизации резервного копирования можно использовать службу cron, знакомую многим пользователям UNIX.

Пример

Предположим, что требуется регулярно создавать резервные копии тома. Полную резервную копию необходимо создавать еженедельно и поддерживать ее ежедневными инкрементными резервными копиями.

Используйте команду [list disks](#) для получения номера нужного тома. Например, номер тома 2-1.

Создайте два исполняемых файла для ежедневного и еженедельного резервного копирования (например, `abr.cron`) и поместите их соответственно в каталоги `/etc/cron.daily` и `/etc/cron.weekly`.

Чтобы инициировать еженедельное полное резервное копирование тома 2-1, добавьте следующую строку в файл `/etc/cron.weekly/abr.cron`:

- ```
#!/bin/bash
acrosmd backup disk --volume=2-1 --loc=/mnt/my_archives/my_host --arc=my_archive
```

где `/mnt/my_archives/my_host` – путь к хранилищу резервных копий.

Второй файл **abr.cron** требуется для запуска ежедневных инкрементных резервных копий.

- ```
#!/bin/bash
асроссmd backup disk --volume=2-1 --backuptype=incremental --loc=/mnt/my_archives/my_host --
arc=my_archive
```

Дополнительные сведения см. в справке службы cron.

5 Утилита encrypt

Утилита encrypt позволяет зашифровать строку символов, например, пароль. Эта утилита доступна на любой машине, на которой установлена утилита asgostmd или консоль управления Кибер Бэкап. Путь к утилите:

- в ОС Windows: `%CommonProgramFiles(x86)%\Acronis\Utils`
- В ОС Linux: `/usr/sbin`

Чтобы использовать эту утилиту, выполните следующие шаги.

1. Введите encrypt <строку, которую нужно зашифровать>.
2. Утилита выдаст строку, например, "XXXYYYZZ888".
3. Скопируйте эту строку и вставьте в соответствующую команду или сценарий.

Указатель

I

[Параметры Зона безопасности 122

A

activate asrm 60
add license 80
add machine 64
Advanced operations with virtual machines 65
arc 91
archive_format 100
assign2free 128
asz_size 122
autorename 111

B

backup disk 21
backup esxi_config 33
backup exchange_database 37
backup file 27
backup mssql_database 42
backup vm 31
backuptype 100

C

cbt_mode 106
cleanup 101
cleanup asz 58
clone disk 64

Command

backup mssql_database 101
create asz 98, 122
delete asz 99
finalize_vm_recovery 86
list vmservers 127
mount 121
resize asz 98, 122
umount 121
compression 106
consolidate backup 53
content_path 123
content_type 123
convert full 52
copy_only 102
create asz 57
credentials 129

D

database 112
database_location 112
database_state 112
deactivate asrm 60
delete archive 47
delete asz 59
delete asz_files 59
delete backup 54
delete plan 76
delete task 79

delete vm (устаревшая) 36
destination_database 113
destination_instance 113
disable plan 75
disk 95
disk_location 114

E

enable plan 76
encryption 106
exchange_credentials 87
exclude 102, 114
exclude_hidden 103
exclude_mask 102
exclude_names 102
exclude_system 103
export archive 45
export backup 50
ext2_3 115

F

failover vm (устаревшая) 67
fallback vm (устаревшая) 67
fast 107
fat16_32 115
file 115
file_params 131
filter_available_for_backup 124
filter_date 124
filter_edition 125
filter_guid 125

filter_host 125
filter_machines 125
filter_name 126
filter_resource 126
filter_state 126
filter_status 127
filter_type 127
filter_user 127
filter_version 128
finalize_vm_recovery (устаревшая) 71
fixed_drive 103
for_all_users 120
force_yes 131

G

get log 72

H

hdd_speed 107
help 20
host 81

I

id 132
ignore_bad_sectors 107
include 104
instance 88
inventory tape 62
items 88

L

letter 121

libraries 128
limit 133
list activities 73
list archives 44
list backups 48
list content 48
list disks 21
list exchange_databases 37
list licenses 79
list mounts 54
list mssql_databases 41
list mssql_instances 41
list plans 75
list replicas (устаревшая) 65
list tape_libraries 61
list tape_slots 62
list tasks 77
list vms (устаревшая) 31
list vmserver (устаревшая) 30
loc 91
log 132
log_format 132
log_location 115

M

mbr_disk 99
Microsoft Exchange Server 37, 145
Microsoft SQL 41, 146
Microsoft SQL Server data backups 124
mode 128
mount 55

mount vm (устаревшая) 69
mount_point 121
mssql_truncate_logs 104
multi_volume_snapshot 108

N

network_speed 108
nt_signature 96

O

original_date 116
oss_numbers 133
output 133
overwrite 116

P

password 134
plain_archive 104
post_cmd 109
power_on 117
pre_cmd 109
preserve_mbr 117
process_priority 134
progress 135

R

raw 105
read_speed 135
reboot 136
reboot after 136
recover disk 23
recover exchange_database 38

recover exchange_mailbox 40
recover file 28
recover lvm_structure 26
recover mbr 25
recover mssql_database 43
recover vm 34
recover_absolute_path 117
recovery_mode 118
recreate_archive_meta 136
replicate backup 51
replicate vm (устаревшая) 66
Replicating virtual machines 157
resize asz 57
retry_count and retry_delay 130
run task 78
rw 122

S

service 81
silent_mode 137
size 99
snapshot 109
split 110
start 99
stop activity 74
stop task 78
Stopping activities 160
sysinfo 72

T

target 93

target_arc 95
target_disk 118
target_mbr_disk 100
target_volume 119
type 119

U

umount 56
umount vm (устаревшая) 70
use_all_space 120
use_registry_defaults 137
use_vss 110
utc 137

V

validate archive 46
validate backup 49
validate vault 63
Virtual disk parameters 84
Virtual machine configuration 84
vmconfig 82
vmcpu 84
vmdisk_provisioning 85
vmdisk_size 85
vmdisk_type 85
vmid 82
vmname 82-83
vmnetwork 87
vmprovisioning_mode 86
vmram 84
vmresource_pool 87

vmserver_id 84
vmserver_name 83
vmsnapshot_retry_count and vmsnapshot_retry_delay 131
vmstorage 83
volume 96

А

Авторское право 2
Активация Киберпротект Диспетчер восстановления при загрузке 153
Алгоритм очистки 101
архив_комментарий 102
Архивы 44, 148

Б

База данных 89
Быстрая инвентаризация 129

В

Виртуальные машины 30, 82, 143
Включение плана 161
Восстановление MBR 141
Восстановление баз данных Exchange 145
Восстановление баз данных Microsoft SQL 147
Восстановление виртуальных машин 144
Восстановление дисков 139
Восстановление дисков и томов 139
Восстановление почтовых ящиков и общих папок 146
Восстановление структуры логических томов 141
Восстановление томов 140

Восстановление файлов и папок 142
Выбор логических томов и MD-устройств для резервного копирования 162
Вывод содержимого резервной копии 149
Вывод списка архивов 148
Вывод списка баз данных Exchange 145
Вывод списка баз данных Microsoft SQL 146
Вывод списка библиотек ленточных носителей 154
Вывод списка виртуальных машин 143
Вывод списка действий 159
Вывод списка дисков 138
Вывод списка заданий 161
Вывод списка лицензий 162
Вывод списка планов 160
Вывод списка подключенных томов 151
Вывод списка резервных копий 149
Вывод списка серверов виртуализации 143
Вывод списка слотов ленточных носителей 154
Вывод списка экземпляров Microsoft SQL Server 146

Д

Деактивация Киберпротект Диспетчер восстановления при загрузке 154
Действия 73, 159
Диски и тома 20, 95, 138
Добавление машины 157
Доступ к виртуальной машине 82
Доступ к приложениям 87
Доступ к физической машине 81

Доступ к экземпляру SQL Server 90

Доступные значения параметров 106

З

Задание архивов по именам файлов резервных копий 92

Задания 77

задания; 161

Заключение в скобки значений параметров, содержащих запятые и знаки пробела 11

Запуск виртуальной машины из резервной копии 158

Запуск виртуальных машин из резервных копий 69, 158

Запуск задания 161

Значения параметров 11

И

Изменение размера Киберпротект Зона безопасности 152

Инвентаризация лент 155

Использование переменных в именах архивов 92

К

Клонирование диска 157

Команда

backup exchange_database 88

backup mssql_database 89

recover exchange_database 88, 93, 112

recover exchange_mailbox 88

recover file 116

recover mssql_database 89, 94, 112

Команды 15

backup disk and backup vm 95-96

backup disk, backup file, backup vm 101

export archive, export backup, recover file, replicate backup 93

list archives, list backups 127

recover disk, recover mbr, recover vm, create asz 95

recover disk, recover vm, mount 97

recover exchange_database, recover exchange_mailbox, recover mssql_database 116

replicate vm and fallback vm 86

Команды до и после захвата данных 109

Команды на машине 12

Команды на сервере управления 13

Команды по службам 15

Комбинация быстрой и полной инвентаризации 129

Комментарии 102

Конфигурация виртуальной машины 84

Л

Лицензии 79, 162

Локальное управление 12

Локальное, удаленное и централизованное управление 12

М

Методы доступа к виртуальной машине 82

Н

Назначение лицензий 162

Новая виртуальная машина 83

Новая виртуальная машина на хосте ESX(i)
или Hyper-V 83

О

Обзор утилиты командной строки 10

Обработка ошибок 130

Общие параметры 129

Объединение резервных копий 150

Ограничения 105-106

Ограничения для имен архивов 92

Ограничения формата «Всегда
инкрементный» («Один файл») 100

Операции администрирования 72, 159

Операции с архивами и резервными
копиями 44, 148

Операции с дедуплицированными
хранилищами 156

Операции с дисками 64, 157

Операции с Диспетчер восстановления при
загрузке 60, 153

Операции с Зона безопасности 56, 152

Операции с лентами 61, 154

Операции с машинами 64, 157

Операции с хранилищами 63, 156

Остановка задания 161

Отказ от реплики 158

Отключение (только агент для Linux) 151

Отключение (только агент для Windows) 151

Отключение плана 161

Очистка Киберпротект Зона безопасности 153

П

Папка почтового ящика 90

Параметры 21, 23, 25-27, 29-31, 33, 35-37, 39-
44, 46-69, 71-81

Параметры восстановления 111

Параметры подключения 120

Параметры резервного копирования 106

Параметры резервной копии 100

Параметры управления лентами 128

перезагрузка и перезагрузка позже 136

Переход к реплике 158

Планирование резервных копий в Linux с
помощью службы cron 163

Планы 75, 160

Подключение 54, 151

Подключение (только агент для Linux) 151

Подключение (только агент для Windows) 151

Полная инвентаризация 129

Положение 91

Получение журнала 159

Получение сведений о системе 159

Почтовый ящик или общая папка 89

Преобразование резервной копии в
полную 150

Примеры исключений 114

Примеры использования 138

Проверка архива 148

Проверка резервной копии 149

Проверка хранилища 156

Р

Разделители 11

Расширенные операции с виртуальными
машинами 157

резервная копия 93

резервная копия_комментарий 102

Резервное копирование баз данных Exchange 145

Резервное копирование баз данных Microsoft SQL 147

Резервное копирование виртуальных машин 18, 144

Резервное копирование дисков и томов 138

Резервное копирование и восстановление 20, 138

Резервное копирование конфигурации хоста ESXi 144

Резервное копирование приложения 17

Резервное копирование файлов и папок 142

Резервные копии 48, 149

Резервные копии данных Microsoft Exchange Server 123-124

Резервные копии данных Microsoft SQL Server 123

Резервные копии дисков 123

Резервные копии дисков и файлов 15, 123

Репликация виртуальной машины 157

Репликация виртуальных машин 65

Репликация резервной копии 150

С

Сбор информации 72, 159

Синтаксис 10

слоты 129

Создание Зона безопасности 152

Список реплик виртуальных машин 157

Список сокращенных наименований 14

Т

Типографические соглашения 10

У

Удаление 13

Удаление архива 148

Удаление в Linux 14

Удаление в Windows 13

Удаление виртуальной машины 145

Удаление виртуальной машины, которая запущена из резервной копии 159

Удаление задания 161

Удаление Киберпротект Зона безопасности 153

Удаление плана 160

Удаление резервной копии из Киберпротект Зона безопасности 153

Удаление резервных копий 150

Удаленное управление 12

Указание данных Microsoft Exchange Server 89

Указание данных SQL 90

Установка 10

Утилита encrypt 165

Ф

Файлы 27, 142

Файлы с входными параметрами 11

Фильтрация 123

Финализация виртуальной машины, которая запущена из резервной копии 159

Ц

Централизованное управление 12

Э

Экспорт архивов 148

Экспорт резервных копий 149

Экспорт хранилища и импорт архивов в
хранилище 156

Элементы данных Microsoft Exchange
Server 88

Элементы данных Microsoft SQL Server 89